

# Messages d'erreur

## **Erreur numéro 2 — Mémoire insuffisante**

**Description :** Augmentez la mémoire de votre ordinateur ou déchargez quelques modules afin de libérer de la mémoire additionnelle pour le processus.

## **Erreur numéro 3 — Bloc de mémoire invalide**

**Description :** Un bloc de mémoire invalide a été envoyé au gestionnaire de mémoire. Veuillez contacter le support technique pour signaler cette erreur.

## **Erreur numéro 4 — Id. de chemin invalide**

**Description :** Une id. descriptive invalide a été employée pour accéder à un fichier. Veuillez contacter le support technique pour signaler cette erreur.

## **Erreur numéro 5 — Erreur en ouvrant un fichier**

**Description :** Un fichier exigé n'a pas pu être ouvert. Assurez-vous que le chemin de la base de données dans la section [configuration] de NNCfg.ini est un chemin valide et qu'aucun autre système NovaNET n'utilise actuellement cette base de données.

## **Erreur numéro 6 — Erreur de recherche dans le fichier**

**Description :** En essayant de trouver une adresse spécifique dans un fichier, le gestionnaire E/S a trouvé une erreur. Veuillez contacter le support technique pour signaler cette erreur.

## **Erreur numéro 7 — Erreur de lecture de fichier**

**Description :** Une erreur de lecture est survenue en essayant de lire dans la base de données. Ceci est probablement dû à une base de données corrompue. Réparez la base de données ou restaurez-la depuis un enregistrement contenant une sauvegarde de cette base de données.

## **Erreur numéro 8 — Erreur d'écriture vers un fichier**

**Description :** Une erreur d'écriture est survenue en essayant d'écrire dans la base de données. Ceci est probablement dû à une erreur de disque plein ou de protection en écriture. Vérifiez s'il y a assez d'espace sur le disque qui contient la base de données. N'oubliez pas que les tâches de sauvegarde ou de restauration exigent de l'espace disque temporaire pour s'exécuter. Si vous avez moins de 10-20Mo de libre, effacez quelques fichiers sur le disque et exécutez à nouveau l'opération.

## **Erreur numéro 9 — Erreur lors de l'appel de longueur du fichier**

**Description :** Le gestionnaire E/S a trouvé une erreur en essayant de déterminer la longueur d'un fichier. Veuillez contacter le support technique pour signaler cette erreur.

## **Erreur numéro 10 — Erreur de changement de nom de fichier**

**Description :** Le gestionnaire E/S a trouvé une erreur en essayant de changer le nom d'un fichier. Veuillez contacter le support technique pour signaler cette erreur.

**Erreur numéro 11 — Impossible de trouver le fichier**

**Description :** Le gestionnaire E/S n'a pas pu ouvrir le fichier exigé. Le fichier manque probablement ou est actuellement utilisé (moins probable). Essayez à nouveau l'opération. Si le problème persiste, essayez de réparer la base de données ou restaurez-la depuis un enregistrement avec une sauvegarde de cette base de données.

**Erreur numéro 12 — Erreur DPMI**

**Description :** En essayant d'effectuer une opération mode protégé/réel, le gestionnaire DPMI n'a pas pu rebasculer dans le mode réel pour exécuter la fonction demandée. Veuillez contacter le support technique pour signaler cette erreur.

**Erreur numéro 13 — Panne de chargement de module**

**Description :** NovaNET n'a pas pu trouver le module à charger, ou un des modules dépendants du module n'a pas été trouvé ou chargé, en essayant de charger un module.

**Erreur numéro 14 — Format de module invalide**

**Description :** Le module en cours de chargement ne suit pas le format de module NovaNET. Ce module est illégal.

**Erreur numéro 15 — Pas de nom de module**

**Description :** Aucun nom de module n'a été spécifié en essayant de charger un module. Généralement, ceci est dû à une syntaxe incorrecte dans le fichier NNCfg.ini.

**Erreur numéro 16 — Nom de module invalide**

**Description :** Le nom du module a plus de 31 caractères. Le nom de base du module peut avoir un maximum de 31 caractères. Ceci n'inclut pas le chemin.

**Erreur numéro 17 — La tâche a été annulée**

**Description :** La tâche prévue a été annulée par le planificateur de la tâche.

**Erreur numéro 18-La tâche est en cours d'exécution**

**Description :** La tâche prévue s'exécute actuellement.

**Erreur numéro 19 — La tâche a été mise en file d'attente**

**Description :** La tâche prévue est mise en file d'attente pour s'exécuter. Dès que le chemin pour la tâche sera disponible, elle sera exécutée.

**Erreur numéro 20 — Le module n'est pas rentrant**

**Description :** Vous avez essayé de charger un module plusieurs fois, là où le module a été conçu pour n'être chargé qu'une seule fois.

**Erreur numéro 21 — Le pilote est exécuté**

**Description :** L'instance du pilote est active actuellement.

**Erreur numéro 22 — Le pilote n'est pas en cours d'exécution**

**Description :** L'instance du pilote n'est pas active actuellement.

**Erreur numéro 23 — Le fichier de messages n'a pas été trouvé**

**Description :** Le fichier de messages exigé n'a pas été trouvé. Assurez-vous que la configuration du chemin racine dans la section [configuration] de NovaNET a la configuration correcte pour la localisation des fichiers .msg.

**Erreur numéro 24 — Commande invalide**

**Description :** Une commande invalide ou non supportée a été reçue. Veuillez contacter le support technique pour signaler cette erreur.

**Erreur numéro 25 — Le service n'est pas disponible**

**Description :** Le service qui supporte l'opération n'est pas chargé ou n'est plus actif sur l'ordinateur cible. Si ce problème persiste, veuillez contacter le support technique pour signaler ce problème.

**Erreur numéro 26 — Longueur de données non conforme**

**Description :** Pendant une vérification, la longueur des données lues de la cible ne correspond pas à celle des données sur l'enregistrement. Soit le fichier a été tronqué, soit le fichier a été étendu sur le disque. Cette erreur peut aussi se produire lorsqu'un essai de communication est exécuté.

**Erreur numéro 27 — Les données ne correspondent pas**

**Description :** Pendant une vérification, les données lues sur la cible ne correspondent pas. Soit le fichier a changé sur le disque, soit une erreur de matériel est survenue. Vérifiez si le fichier a été changé sur le disque. Si vous êtes sûr que le fichier n'a pas changé, veuillez contacter le support technique pour signaler ce problème.

**Erreur numéro 28 — Connexion invalide**

**Description :** Le nom de connexion est maintenant invalide. Essayez l'opération à nouveau, après vous être annoncé sur le serveur de la base de données. Ceci peut être dû à une erreur de communication quand les deux ordinateurs impliqués dans la connexion ne peuvent pas communiquer pour une période de temps prolongée (généralement 5 minutes). Si le problème persiste, veuillez contacter le support technique pour signaler ce problème.

**Erreur numéro 29 — Pas de connexions disponibles**

**Description :** La table de connexions est pleine. Essayez d'augmenter les dimensions de la table de connexions en configurant `connections=` à une valeur supérieure dans la section [configuration] du fichier `NNCfg.ini`. La valeur actuelle peut être diminuée en vérifiant l'onglet de diagnostics dans les propriétés de l'ordinateur.

**Erreur numéro 30 — La connexion est occupée**

**Description :** La connexion est occupée actuellement.

**Erreur numéro 31 — Panne de communication**

**Description :** Une panne de communication a été détectée entre les deux ordinateurs qui utilisent la connexion. 'L'autre' côté est peut-être fermé, éteint, etc. Une rupture de câble, des problèmes de réseau, etc. peuvent également être survenus entre les deux systèmes.

**Erreur numéro 32 — Pas de transport compatible**

**Description :** Aucun protocole commun entre l'ordinateur cible et l'ordinateur local n'a pu être trouvé. Tous les ordinateurs doivent avoir au moins un protocole en commun pour pouvoir communiquer.

**Erreur numéro 33 — Adresse de réseau introuvable**

**Description :** L'adresse du réseau n'a pas pu être trouvée ou est inaccessible depuis l'ordinateur local.

**Erreur numéro 34 — Panne de transport**

**Description :** L'interface du pilote de transport dans la pile de protocoles des ordinateurs locaux a une panne. Veuillez contacter le support technique pour signaler ce problème.

**Erreur numéro 35 — Paquet déformé**

**Description :** Le transport a détecté un paquet de réseau déformé. Si ce problème persiste, veuillez contacter le support technique pour signaler ce problème.

**Erreur numéro 36 — Panne de matériel de transmission**

**Description :** L'interface du pilote de transport vers la pile de protocole des ordinateurs locaux a signalé que l'adaptateur réseau a une panne. Veuillez contacter le support technique pour signaler ce problème.

**Erreur numéro 37 — Erreur de transport inconnue**

**Description :** Le transport a détecté une erreur de transport inconnue. Si ce problème persiste, veuillez contacter le support technique pour signaler ce problème.

**Erreur numéro 38 — Le service a déjà été déclaré**

**Description :** Le service a déjà été déclaré au gestionnaire de service. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 39 — Le service n'est pas déclaré**

**Description :** Le service n'a pas été déclaré. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 40 — Pas d'initialisation de pile**

**Description :** Le pilote de protocole de transport n'a pas pu initialiser le pilote interne de la pile. Assurez-vous que vous avez chargé TCP/IP ou IPX. Si ce problème persiste, veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 41 — Pas d'adresse locale**

**Description :** Aucune adresse locale n'a pu être déterminée par le pilote du protocole de transport.

**Erreur numéro 42 — Plot ouvert**

**Description :** Le pilote de transport n'a pas pu ouvrir le plot NovaNET. Ceci est probablement dû à un NovaNET déjà actif sur cet ordinateur. Si ce problème persiste, veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 43 — Echec de grippage de plot**

**Description :** Le plot de transport n'a pas pu être lié à l'adresse exigée.

**Erreur numéro 44 — Trop de services**

**Description :** Trop de services publics ont été démarrés.

**Erreur numéro 45 — Mode de connexion invalide**

**Description :** Vous avez essayé d'utiliser une connexion de service pour exécuter une demande.

**Erreur numéro 46 — Service introuvable**

**Description :** Le service désiré n'a pas été trouvé. Soit ce service n'est plus actif, soit l'ordinateur qui fournit ce service n'est pas disponible pour l'instant.

**Erreur numéro 47 — Nom de serveur dupliqué**

**Description :** En essayant d'ajouter un nouveau service, généralement un service de base de données, un service du même nom a été trouvé sur le réseau. Ceci est typique quand deux ordinateurs ont le même nom de zone= dans la section [configuration] de NNCfg.ini et les deux ont été déclarés comme serveurs de base de données createZone=Yes. Soit changez le nom d'un des deux, soit configurez createZone=No.

**Erreur numéro 48 — Chemin d'objet invalide**

**Description :** Le chemin d'objet fourni n'est pas au bon format. Ceci est généralement dû à une corruption de base de données.

**Erreur numéro 49 — Catégorie d'objet invalide**

**Description :** La catégorie d'objet fournie n'a pas été trouvée comme catégorie d'objet enregistrée. Ceci est généralement dû à un pilote de catégorie de base de données auxiliaire qui n'a pas été chargé ou initialisé. Si ce problème persiste, veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 50 — Catégorie d'objet déjà enregistré**

**Description :** La catégorie d'objet a déjà été enregistrée. Les identificateurs double de catégories ne sont pas supportés. Si ce problème persiste, veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 51 — Base de données corrompue**

**Description :** La base de données a été corrompue. Un enregistrement sur la file à effacer n'a pas été indiqué comme effacé. Essayez de réparer la base de données ou de restaurer la base de données à partir d'un enregistrement.

**Erreur numéro 52 — Nom d'objet invalide**

**Description :** Le nom d'objet que vous essayez de créer est invalide ou contient des caractères invalides.

**Erreur numéro 53 — L'objet n'est pas un conteneur**

**Description :** Vous essayez de créer un objet dans un parent qui n'est pas de la catégorie conteneur.

**Erreur numéro 54 — Nom d'objet double**

**Description :** L'objet que vous essayez de créer existe déjà sous le même nom et la même catégorie. Choisissez un autre nom.

**Erreur numéro 55 — Zone tampon trop petite**

**Description :** La zone tampon de communication est trop petite pour envoyer ou recevoir l'information désirée. Essayez d'augmenter la valeur de logPacketSize= dans la section [configuration] de NNCfg.ini.

**Erreur numéro 56 — Propriété invalide**

**Description :** L'id. de la propriété est invalide. Ceci est provoqué en essayant de lire ou écrire une propriété 'virtuelle' quand il n'y a pas de gestionnaire spécifique pour cette identification de propriété. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 57 — Pas de gestionnaire de fichiers de base de données**

**Description :** En essayant d'ouvrir un fichier de base de données, aucun gestionnaire pour le fichier n'est disponible depuis le gestionnaire de base de données. Essayez cette opération plus tard. Si ce problème persiste, veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 58 — Gestionnaire de fichier de base de données invalide**

**Description :** Le gestionnaire de fichier de base de données passé est incorrect ou n'est plus valable. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 59 — Plus de paniers de tri de base de données**

**Description :** Le nombre maximal d'entrées dans un répertoire a été atteint. Le nombre maximal d'entrées de répertoire par sous-répertoire est actuellement d'environ 48 000. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 60 — Id. d'objet invalide**

**Description :** L'id. de l'objet est invalide. L'objet a probablement été effacé.

**Erreur numéro 61 — Vue invalide**

**Description :** La vue donnée n'est plus disponible. Une panne de communication a probablement provoqué le relâchement de la vue. Essayez de vous connecter et d'exécuter l'opération à nouveau. Si ce problème persiste, veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 62 — Pas de gestionnaire de vue.**

**Description :** Le nombre maximal de gestionnaires de visualisation de base de données a été atteint. Augmentez la valeur de numberViews= dans la section de base de données.

**Erreur numéro 63 — Gestionnaire de flux de données invalide**

**Description :** Une opération vers un objet de balayage ouvert ou vers un objet ouvert a été demandée sur une connexion différente de Ouvrir balayage ou Ouvrir objet qui avait été demandée.

**Erreur numéro 64 — Propriété introuvable**

**Description :** La propriété d'objet demandée n'a pas été trouvée.

**Erreur numéro 65 — Objet introuvable**

**Description :** L'objet demandé n'a pas été trouvé.

**Erreur numéro 66 — Jeu d'objets plein**

**Description :** La propriété jeu d'objets configurée est pleine. Un maximum de 125 utilisateurs peuvent être membres du même groupe, ou 125 groupes par membre. Ceci peut également arriver si vous ajoutez trop d'administrateurs à un objet.

**Erreur numéro 67 — Droits insuffisants**

**Description :** Vous n'avez pas les droits exigés pour effectuer l'opération demandée sur l'objet. Contactez votre administrateur système pour des droits additionnels.

**Erreur numéro 68 — Impossible d'initialiser la pile**

**Description :** Impossible d'initialiser la pile de protocoles.

**Erreur numéro 69 — Trop d'auditeurs**

**Description :** Trop d'auditeurs sur le protocole de transport.

**Erreur numéro 70 — Parent non enregistré**

**Description :** L'objet parent n'est pas enregistré actuellement.

**Erreur numéro 71 — Impossible de créer le thread**

**Description :** Impossible de créer un fil de tâches additionnel. Peut-être trop peu de mémoire.

**Erreur numéro 72 — Impossible de créer un sémaphore**

**Description :** Impossible de créer un sémaphore local. Peut-être trop peu de mémoire.

**Erreur numéro 73 — Panne de grippage d'option de plot**

**Description :** Impossible de lier une option de plot critique au plot. Impossible d'utiliser ce protocole.

**Erreur numéro 74 — Objet déjà verrouillé**

**Description :** L'objet a déjà été verrouillé par un autre utilisateur du système. Veuillez essayer l'opération à nouveau plus tard.

**Erreur numéro 75 — Objet non verrouillé**

**Description :** L'objet n'est pas verrouillé. L'opération ne peut pas être exécutée sans que l'objet ait d'abord été verrouillé.

**Erreur numéro 76 — Annulation par l'opérateur**

**Description :** L'opérateur a annulé l'opération avant qu'elle ne soit terminée.

**Erreur numéro 77 — Non actif**

**Description :** L'objet n'est pas actif actuellement.

**Erreur numéro 78 — Etiquette de base de données invalide**

**Description :** L'étiquette de sécurité de base de données a été falsifiée. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 79 — L'objet n'est pas actif**

**Description :** L'objet n'est plus actif.

**Erreur numéro 80 — L'étiquette n'est pas validée**

**Description :** L'étiquette de sécurité de base de données n'a pas été validée par la base de données. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 81 — Non initialisé**

**Description :** Le pilote n'est pas initialisé.

**Erreur numéro 82 — Désinitialisation**

**Description :** Le pilote est en processus de dé-initialisation.

**Erreur numéro 83 — Date invalide**

**Description :** La date est invalide.

**Erreur numéro 84 — Les supports ne se trouvent pas dans la base de données**

**Description :** Les supports ne se trouvent pas dans la base de données. Elle ne peut être lue jusqu'à ce qu'elle soit importée ou écrasée par d'autres informations.

**Erreur numéro 85 — Impossible d'effacer un objet avec des instances**

**Description :** L'objet ne peut être effacé quand l'objet a des instances. Pour enlever les instances, vous devez enlever de la base de données tous les supports qui contiennent des instances de cet objet.

**Erreur numéro 86 — Interne : Non utilisé**

**Description :** Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 87 — Pas de supports spécifiés**

**Description :** Il n'y a pas de supports spécifiés ou tous les supports ont été utilisés et ne peuvent pas être utilisés à nouveau pour terminer la tâche. Si des supports ont été utilisés, ils ont été marqués comme occupés, pleins ou mauvais. Veuillez spécifier des supports additionnels en plaçant des dossiers de supports ou supports additionnels ou en sélectionnant le formatage automatique.

**Erreur numéro 88 — Aucun dispositif spécifié ou aucun dispositif en ligne pour l'instant.**

**Description :** Il n'y a aucun dispositif qui peut s'adapter aux exigences pour la tâche à terminer. S'il y avait des dispositifs spécifiés, ils ont été marqués comme 'morts' à cause d'une panne de communication, panne de dispositif, etc.

**Erreur numéro 89 — Support incorrect, dispositif ignoré**

**Description :** Le support dans le dispositif n'était pas spécifié comme faisant partie de la tâche. Le support sera ignoré.

**Erreur numéro 90 — La date pour l'évaluation du logiciel est expirée.**

**Description :** La période d'évaluation du logiciel s'est terminée. Veuillez contacter votre revendeur pour acheter une copie licenciée.

**Erreur numéro 91 — Format logique est en lecture seule.**

**Description :** Le format logique de bande contenu dans le support est en lecture seule. Sélectionnez Ecraser dans les options de tâche, reformatez la bande ou utilisez une bande différente.

**Erreur numéro 92 — Ecraser les supports n'est pas permis**

**Description :** L'écrasement de ce support n'est pas permis. Ce support a des objets d'archives sur la bande qui ne peuvent être écrasés. Si vous devez écraser cette bande, effacez-la de la base de données et reformatez-la ou configurez la tâche sur auto-formatage.

**Erreur numéro 93 — Support erroné, accès uniquement en lecture seule**

**Description :** La dernière fois que l'on a écrit sur ce support, il a signalé un mauvais bloc pendant l'écriture. Le support est marqué en lecture seule dans la base de données. Si vous êtes sûr que le support est bon, vous pouvez effacer le support de la base de données et le reformater.

**Erreur numéro 94 — L'opération n'est valide qu'après que des supports sont montés**

**Description :** Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 95 — Objet ouvert pendant la sauvegarde, probablement mauvais**

**Description :** Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 96 — Objet ouvert pendant la sauvegarde, probablement mauvais.**

**Description :** Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 97 — Les supports ne peuvent être utilisés à nouveau dans cette tâche**

**Description :** On a déjà écrit vers les supports dans cette session et on ne peut répéter l'écriture.

**Erreur numéro 98 — L'instance n'a pas été trouvée**

**Description :** L'instance n'a pas été trouvée lors d'une recherche d'instances.

**Erreur numéro 99 — Le gestionnaire ne répond plus**

**Description :** Le dispositif ne répond pas. Assurez-vous que le dispositif est toujours connecté et alimenté. Si ce problème persiste, veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 100 — Erreur différée, une autre suivra**

**Description :** Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 101 — Les données ne correspondent pas**

**Description :** Pendant une vérification, les données lues sur la cible ne correspondent pas. Soit le fichier a changé sur le disque, soit une erreur de matériel est survenue. Vérifiez si le fichier a été changé sur le disque. Si vous êtes sûr que le fichier n'a pas changé, veuillez contacter le support technique pour signaler ce problème.

**Erreur numéro 102 — Erreur de sync. de flux, en-tête de flux attendu**

**Description :** Une erreur de synchronisation est survenue entre le fil du processus de flux et les fils de tâches de flux. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 103 — Pas de réponse d'alerte disponible**

**Description :** Aucun utilisateur n'a répondu à une alerte 'en attente'.

**Erreur numéro 104 — Non essayé**

**Description :** L'opération d'objet n'a pas été essayée. Soit la tâche a été annulée avant que cet objet n'ait pu être traité, ou une erreur est survenue qui a provoqué la fin de la tâche.

**Erreur numéro 105 — Le pilote s'initialise**

**Description :** Le pilote est en cours d'initialisation.

**Erreur numéro 106 — Pas de dispositifs disponibles ou tous les dispositifs sont occupés**

**Description :** Tous les dispositifs sont actuellement utilisés et occupés. Veuillez essayer l'opération à nouveau plus tard.

**Erreur numéro 107 — Le magasin dans le chargeur a été changé**

**Description :** Le magasin dans le chargeur a été changé entre le moment où le chargeur était initialisé et le moment où l'opération a été essayée. Veuillez laisser la porte du chargeur fermée pendant l'opération du chargeur.



**Erreur numéro 108 — En-tête de supports invalide**

**Description :** Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 109 — L'utilisateur n'a pas de dossier principal disponible.**

**Description :** Le dossier principal pour l'utilisateur n'a pas pu être trouvé. Assurez-vous que l'utilisateur a un dossier avec le même nom que l'utilisateur dans le dossier \Base de données\fichier principal.

**Erreur numéro 110 — Aucun support utilisable dans le chargeur**

**Description :** Aucune bande dans le chargeur qui s'adapte aux exigences de la tâche n'a été trouvée. Veuillez vérifier le support spécifié par la tâche et le support dans le chargeur. Si ce problème persiste, veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 111 — Impossible de s'annoncer à Netware NDS**

**Description :** Une erreur qui a empêché la fin de l'annonce est survenue lors de l'essai d'annonce aux services de répertoires. Probablement, ceci est dû à un nom de compte incorrect (devrait être quelque chose du genre cn=admin.o=NDS) ou le mot de passe est incorrect.

**Erreur numéro 112 — Impossible de communiquer avec l'hôte cible**

**Description :** Il a été déterminé que l'ordinateur cible n'est pas actif pendant l'essai de communication avec celui-ci. Essayez cette opération plus tard.

**Erreur numéro 113 — Destination de déplacement invalide**

**Description :** La nouvelle localisation a été déterminée comme étant incompatible avec l'objet déplacé, pendant l'essai de déplacement de l'objet. Soit l'objet ne peut résider dans la catégorie sélectionnée (comme essayer de déplacer une tâche dans un sous-répertoire) ou le conteneur est l'enfant du conteneur source.

**Erreur numéro 114 — Panne du gestionnaire de remplacement**

**Description :** Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 126 — Fichier de messages invalide**

**Description :** Un des fichiers de messages est invalide ou a la version incorrecte. Installez NovaNET à nouveau et réessayez de charger. Si ce problème persiste, veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 127 — Pas de cartouche de nettoyage disponible**

**Description :** Il n'y a pas de cartouche de nettoyage disponible dans le chargeur automatique. Soit vous n'avez pas défini une rainure pour la cartouche de nettoyage, soit un autre dispositif utilise pour l'instant la cartouche de nettoyage que vous avez définie. Pour définir une rainure comme celle de la cartouche de nettoyage, sélectionnez les propriétés du statut du chargeur automatique et changez le statut de l'élément de la rainure qui devra contenir la cartouche de nettoyage.

**Erreur numéro 128 — Pas de styles de nettoyage disponibles**

**Description :** Toutes les cartouches de nettoyage sont arrivées à leur quantité maximum de cycles de nettoyage. Vous devez remplacer la cartouche de nettoyage par une nouvelle cartouche et mettre à jour les propriétés du statut du chargeur automatique avec l'information de la nouvelle cartouche de nettoyage.

**Erreur numéro 129 — La base de données est en train d'être sauvegardée**

**Description :** Une sauvegarde des fichiers de la base de données est en cours. En ce moment, aucun changement ne peut être fait à la base de données. Essayez l'opération plus tard.

**Erreur numéro 130 — La base de données restaurée a un comptage de fichiers invalide.**

**Description :** La base de données restaurée a un comptage de fichiers de contrôle invalide. Le comptage est vérifié sur sa précision durant la partie finale de la restauration de la base de données. Ce comptage n'est pas exact ou la restauration de la base de données n'a pas été terminée correctement.

**Erreur numéro 131 — Un fichier pour la restauration de la base de données est manquant**

**Description :** Un des fichiers exigés pour la restauration de la base de données est manquant.

**Erreur numéro 132 — Un fichier de la base de données pour la restauration a des dimensions incorrectes.**

**Description :** Un des fichiers exigés pour la restauration de la base de données a des dimensions incorrectes. Pendant la partie finale de la restauration, les tailles des fichiers sont vérifiées pour s'assurer que les fichiers sont intacts.

**Erreur numéro 133 — Votre compte a été désactivé.**

**Description :** Votre compte sur le serveur a été désactivé. Veuillez contacter votre administrateur pour réactiver votre compte.

**Erreur numéro 134 — Votre mot de passe est expiré**

**Description :** Le mot de passe pour votre compte a expiré et doit être changé pour que vous puissiez continuer.

**Erreur numéro 135 — Votre mot de passe est expiré**

**Description :** Le mot de passe pour votre compte a expiré. Selon le nombre d'accès après péremption qui vous restent, vous devez ou ne devez pas changer votre mot de passe.

**Erreur numéro 136 — Le compte n'existe pas**

**Description :** Le compte que vous essayez d'utiliser n'existe pas sur ce serveur.

**Erreur numéro 137 — Votre compte est expiré.**

**Description :** Votre compte sur le serveur a expiré. Veuillez contacter votre administrateur pour mettre à jour votre compte.

**Erreur numéro 138 — Les connexions concourantes ont été excédées.**

**Description :** Le nombre de connexions concourantes auquel votre compte est limité a été dépassé. Essayez de vous annoncer plus tard.

**Erreur numéro 139 — Machine invalide**

**Description :** L'ordinateur auquel vous essayez de vous connecter n'est pas accessible pour ce compte. Ce compte est limité à un jeu d'ordinateurs qui n'inclut pas cet ordinateur local.

**Erreur numéro 140 — Le mot de passe n'a pas été changé.**

**Description :** Le mot de passe n'a pas été changé. L'ancien mot de passe n'est sûrement pas correct ou le nouveau mot de passe est peut-être déjà utilisé.

**Erreur numéro 141 — Le mot de passe que vous avez saisi n'est pas correct**

**Description :** Le mot de passe que vous avez saisi n'est pas correct. Veuillez saisir votre mot de passe à nouveau. Si ceci ne résout pas le problème, contactez votre administrateur de système pour de l'assistance.

**Erreur numéro 144 — Un symbole importé n'a pas été trouvé**

**Description :** Il se peut que vous deviez mettre à niveau la CLib. Veuillez contacter le support technique pour de l'assistance.

**Erreur numéro 145 — Erreur d'imprimante**

**Description :** Une erreur est survenue en essayant d'accéder une imprimante. Il se peut que l'imprimante ne soit pas en ligne, n'ait pas de papier ou soit éteinte. Veuillez vérifier l'imprimante. Si ce problème persiste, veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 146 — Impossible d'initialiser le fournisseur E-mail**

**Description :** Lors de l'initialisation du fournisseur E-mail, une erreur est survenue. Vérifiez que votre service E-mail est installé correctement. Pour plus d'informations, voir le journal NovaNET sur le serveur de base de données.

**Erreur numéro 147 — Impossible d'envoyer E-mail**

**Description :** Lors de l'envoi d'un message, le fournisseur E-mail avait une erreur fatale. Vérifiez que votre service E-mail est installé correctement. Pour plus d'informations, voir le journal NovaNET sur le serveur de base de données.

**Erreur numéro 148 — La date bêta du logiciel est expirée**

**Description :** La période bêta du logiciel s'est terminée. Veuillez contacter votre revendeur pour acheter une copie licenciée.

**Erreur numéro 150 — Erreur lors de l'opération d'enregistrement**

**Description :** Une erreur inattendue est survenue lors de l'accès au registre. Vérifiez le fichier NNtrace.txt pour plus d'informations.

**Erreur numéro 178 — Supports incorrects, invite pour des nouveaux supports**

**Description :** Veuillez insérer des supports d'un jeu compatible avec la tâche.

**Erreur numéro 179 — Redémarrez les ordinateurs**

**Description :** Les ordinateurs qui ont été restaurés doivent être éteints et redémarrés pour compléter la restauration. Ceci est dû à ce que quelques fichiers sont utilisés pendant le processus de restauration.

**Erreur numéro 180 — Redémarrez NovaNET**

**Description :** NovaNET doit être arrêté et redémarré pour compléter le processus de restauration. Si vous activez NovaNET comme un service, assurez-vous d'arrêter aussi le service. Si vous venez de restaurer la base de données de NovaNET, arrêtez et redémarrez aussi le serveur de gestion de stockage.

**Erreur numéro 195 — Impossible d'ouvrir les fichiers de base de données.**

**Description :** Une erreur est survenue pendant l'ouverture des fichiers de la base de données. Vérifiez la configuration de databasePath= dans la section [configuration] de NNCfg.ini. Si vous opérez sous DOS, assurez-vous que files=40 est configuré en c:\\config.sys.

**Erreur numéro 196 — Impossible d'ouvrir le fichier ????.ini**

**Description :** Impossible d'ouvrir le fichier .ini requis. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 197 — Impossible d'ouvrir NNCfg.ini**

**Description :** Impossible d'ouvrir le fichier de configuration NNCfg.ini. Ce fichier devrait se trouver dans le répertoire racine de NovaNET. C'est le répertoire où se trouve l'exécutable NNADMIN.EXE (NNADMIN.NLM pour Netware). Si ce fichier ne peut être trouvé, réinstallez NovaNET.

**Erreur numéro 198 — Erreur d'appel DPMI**

**Description :** Erreur d'appel DPMI

**Erreur numéro 199 — Pas de pilote**

**Description :** Pas de pilote

**Erreur numéro 200 — Pas de zone tampon d'attribut**

**Description :** Un attribut aurait dû être lu ou écrit, mais la zone tampon d'attribut n'avait pas été allouée. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 201 — Fin des attributs**

**Description :** La fin de la zone tampon a été atteinte en essayant de lire des attributs depuis la zone tampon.

**Erreur numéro 202 — Zone tampon trop petite**

**Description :** La zone tampon d'attributs est trop petite et ne peut pas être étendue.

**Erreur numéro 203 — Discorde de la structure des attributs**

**Description :** Pendant la lecture d'une structure marquée depuis la zone tampon d'attributs, les dimensions pour la structure exigée ne correspondent pas aux dimensions de la structure présente dans la zone tampon.

**Erreur numéro 204 — Discorde d'attribut Dword**

**Description :** Pendant la lecture d'un dword marqué depuis la zone tampon d'attributs, les dimensions pour le dword exigé ne correspondent pas aux dimensions du dword présent dans la zone tampon.

**Erreur numéro 205 — Ecriture d'attributs clairsemés**

**Description :** L'émetteur de l'appel a essayé d'écrire des informations non séquentielles dans la zone tampon marquée.

**Erreur numéro 206 — Opération invalide**

**Description :** Quand vous essayez d'exécuter une opération, l'opération est incompatible avec le but original de cet objet. Comme par exemple lire un objet qui était ouvert pour la restauration.

**Erreur numéro 207 — Opération invalide**

**Description :** Mode invalide spécifié pour ouvrir un objet.

**Erreur numéro 208 — Objet introuvable**

**Description :** L'objet spécifié n'a pas été trouvé ou n'existe plus.

**Erreur numéro 209 — L'objet est occupé**

**Description :** L'objet spécifié était occupé et utilisé par un autre processus.

**Erreur numéro 210 — L'objet existe déjà**

**Description :** L'objet spécifié existe déjà et ne peut pas être effacé.

**Erreur numéro 211 — Trop de gestionnaires**

**Description :** Le gestionnaire de flux de données a épuisé les gestionnaires quand il a essayé de placer un nouveau gestionnaire pour ouvrir ou créer.

**Erreur numéro 212 — Erreur inconnue**

**Description :** Une erreur inconnue de gestionnaire de flux de données est survenue.

**Erreur numéro 213 — Blocage de verrouillage**

**Description :** Le système d'exploitation a déterminé qu'admettre une demande de verrouillage causerait une situation de blocage.

**Erreur numéro 214 — Mauvais gestionnaire**

**Description :** Le gestionnaire de flux de données utilisé est maintenant invalide.

**Erreur numéro 215 — Argument invalide**

**Description :** Un argument passé au gestionnaire de flux de données est invalide.

**Erreur numéro 216 — Flux invalide**

**Description :** Une id. de flux logique passée au gestionnaire de flux de données est invalide.

**Erreur numéro 217 — Fin de flux**

**Description :** La fin du flux de données logiques a été trouvée.

**Erreur numéro 218 — Pas de permission suffisante**

**Description :** L'id. de l'utilisateur effectif ne concorde pas avec le propriétaire du fichier ou répertoire, et n'est pas zéro (racine ou superviseur).

**Erreur numéro 220 — Système de fichiers lecture seule**

**Description :** Le fichier ou répertoire ne pouvait pas être créé car le système de fichiers ciblé est de lecture seule.

**Erreur numéro 300 — Chevauchement d'essai de commande de contrôle**

**Description :** Essai de sortir une seconde commande à un dispositif, avant qu'une commande préalable soit terminée. Ceci indique soit un problème de commande de séquence, soit un possible problème de dispositif.

**Erreur numéro 301 — Commande annuler échouée**

**Description :** Un essai d'annuler une commande ASPI a échoué. ASPI ne garantit pas qu'une commande puisse être annulée.

**Erreur numéro 302 — Zone tampon ASPI trop grande**

**Description :** Un transfert physique a été essayé qui est plus grand que ce que le gestionnaire ASPI peut traiter.

**Erreur numéro 303 — ASPI occupé**

**Description :** ASPI a mis en file d'attente toutes les commandes possibles et ne peut en accepter d'autres. Attendez que la file de commandes soit moins longue et essayez à nouveau.

**Erreur numéro 304 — Commande ASPI annulée**

**Description :** La commande ASPI a été annulée correctement.

**Erreur numéro 305 — Traitement de temps mort ASPI**

**Description :** La commande temps mort est survenue pendant le traitement. Vérifiez s'il y a des problèmes avec le dispositif, le contrôleur ou le connecteur SCSI.

**Erreur numéro 306 — Traitement d'attente de temps mort ASPI**

**Description :** Un temps mort de commande est survenu pendant qu'elle se trouvait dans la file d'attente. Vérifiez s'il y a des problèmes avec le dispositif, le contrôleur ou le connecteur SCSI.

**Erreur numéro 307 — Statut ASPI inconnu**

**Description :** ASPI est retourné d'une commande avec un statut ASPI indéfini. La commande est considérée comme échouée.

**Erreur numéro 308 — Demande sens automatique ASPI a échoué**

**Description :** ASPI n'a pas réussi à obtenir des informations sensées après l'échec d'une commande qui a le statut de vérification.

**Erreur numéro 309 — Zone tampon non alignée**

**Description :** Une zone tampon a été fournie à ASPI qui ne correspond pas à l'alignement de frontières exigé. Contactez le support technique.

**Erreur numéro 310 — Remise à zéro du bus SCSI détecté**

**Description :** ASPI a détecté une remise à zéro sur le bus SCSI et la commande a été terminée.

**Erreur numéro 311 — Condition de la vérification de statut**

**Description :** La commande SCSI a été terminée avec la vérification de condition et une erreur plus spécifique n'a pas pu être déterminée.

**Erreur numéro 312 — Erreur de statut**

**Description :** La commande SCSI a été terminée avec la condition d'erreur et une erreur plus spécifique n'a pas pu être déterminée.

**Erreur numéro 313 — Violation de sécurité de dispositif**

**Description :** Essai d'accès à un dispositif depuis un processus qui n'a pas de privilèges d'accès.

**Erreur numéro 314 — Temps mort de sélection de dispositif**

**Description :** Un essai de sélection d'un dispositif sur le bus SCSI a dépassé le temps d'attente. Il se peut que le dispositif ne réponde pas, soit éteint, soit déconnecté ou que l'essai de sélection se fasse avec un "id". SCSI erronée.

**Erreur numéro 315 — Remise à zéro de dispositif détecté**

**Description :** ASPI a détecté une remise à zéro de dispositif de bus dirigé vers lui-même.

**Erreur numéro 316 — Remise à zéro de dispositif échoué**

**Description :** L'essai d'ordre de remise à zéro d'un dispositif de bus vers un dispositif a échoué. Il se peut que le dispositif doive être remis à zéro manuellement s'il ne répond pas à une remise à zéro d'un dispositif de bus.

**Erreur numéro 317 — Impossible de créer le fil attendre événement de sémaphore**

**Description :** L'essai de créer un thread de service de dispositif Attendre sémaphore a échoué. Le contrôleur ne sera pas capable de donner du service au dispositif pour lequel ce fil et sémaphore ont été créés. Ceci peut indiquer de sérieux problèmes avec le système d'exploitation.

**Erreur numéro 318 — Statut de l'adaptateur de l'hôte inconnu**

**Description :** La commande s'est terminée avec un statut inconnu de l'adaptateur de l'hôte. Ceci peut indiquer des problèmes d'adaptateur ou des problèmes ASPI.

**Erreur numéro 319 — L'adaptateur de l'hôte ne répond pas**

**Description :** L'adaptateur de l'hôte ne répond pas aux commandes ASPI. Le problème peut venir du matériel ou du logiciel. Il se peut qu'il soit nécessaire d'arrêter complètement l'alimentation du système dans lequel l'adaptateur de l'hôte réside, et de redémarrer le système ensuite pour qu'il réponde.

**Erreur numéro 320 — Commande ASPI invalide**

**Description :** Une commande ASPI invalide a été donnée. Ceci ne devrait être possible. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 321 — Commande de contrôleur invalide**

**Description :** Le pilote du contrôleur a reçu une commande invalide. Ceci ne devrait être possible. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 322 — Id. de l'adaptateur de l'hôte invalide**

**Description :** Essai d'accéder à un adaptateur d'hôte avec une id. invalide. Assurez-vous que le pilote ASPI pour l'adaptateur d'hôte que vous voulez utiliser soit chargé.

**Erreur numéro 323 — Commande IOCTL invalide**

**Description :** Essais d'accéder aux fonctions de contrôle E/S du contrôleur avec une id. invalide. Ceci ne devrait pas arriver. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 324 — Paramètre SRB invalide**

**Description :** Essais d'exécuter un SRB ASPI avec un paramètre invalide. Ceci ne devrait pas arriver. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 325 — Message de rejet SCSI reçu**

**Description :** Un dispositif a répondu à une commande SCSI avec un message de rejet. Si ceci est le résultat du rejet des négociations de transfert synchrones par le dispositif, il se peut qu'il ne supporte pas le transfert synchrone. Si c'est le cas, désactivez la négociation synchrone pour ce dispositif sur le contrôleur.

**Erreur numéro 326 — Pas de gestionnaire ASPI présent**

**Description :** Impossible de trouver un gestionnaire ASPI. Le contrôleur approprié et le gestionnaire ASPI doivent être chargés par le système d'exploitation avant qu'ils puissent être utilisés par NovaNET. La méthode pour ce faire dépendra du système d'exploitation utilisé (Netware, Windows, etc.).

**Erreur numéro 327 — Dispositif introuvable ou ne répond pas**

**Description :** Essais de commande à un dispositif inexistant ou qui ne répond pas. Assurez-vous que le dispositif désiré est connecté et répondra aux commandes SCSI.

**Erreur numéro 328 — Pas de file d'attente de sémaphore**

**Description :** Un essai a été fait d'envoyer une commande vers un dispositif sans démarrer le dispositif sur ce contrôleur. Ceci ne devrait pas arriver. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 329 — Erreur de parité SCSI détectée**

**Description :** Une erreur de parité de bus SCSI est survenue. Il se peut qu'il y ait des problèmes de terminaison de bus SCSI, ou des problèmes de configuration du dispositif/contrôleur ou des problèmes avec de matériel du dispositif ou contrôleur.

**Erreur numéro 330 — Séquence de phase du bus ciblé**

**Description :** ASPI a détecté une erreur de séquence de phase de bus SCSI provoquée par le dispositif cible. Ceci peut être le résultat de problèmes de bus SCSI ou de panne du dispositif.

**Erreur numéro 331 — Signal d'attente de fil de sémaphore a échoué**

**Description :** Impossible de signaler un thread de service de dispositif. Le dispositif associé sera inutilisable tant que le problème n'est pas résolu. Il est possible que le fait d'arrêter et de redémarrer simplement le pilote du dispositif résolve le problème. Pourtant il se peut qu'il y ait des problèmes de système d'exploitation provoquant la panne du signal de sémaphore.

**Erreur numéro 332 — Trop de dispositifs**

**Description :** Essai de servir trop de dispositifs sur un contrôleur. Le nombre maximal de dispositifs supportés sur un seul bus SCSI est de 14.

**Erreur numéro 333 — Bus inattendu libre**

**Description :** Un bus SCSI est passé de manière inattendue à l'état libre. Il y a soit un problème de dispositif cible, soit le bus SCSI a été déconnecté physiquement de la cible.

**Erreur numéro 334 — Adaptateur de l'hôte absent**

**Description :** Impossible de charger le pilote de contrôleur ASPI pour l'adaptateur de l'hôte. ASPI est soit absent pour cet adaptateur de l'hôte soit il ne répond pas correctement.

**Erreur numéro 335 — Le dispositif a changé en exécutant la commande**

**Description :** Pendant qu'il exécutait une commande, le pilote de dispositifs a été changé. La commande ne peut être terminée. Les dispositifs ne devraient pas être arrêtés ou démarrés pendant que NovaNET les utilise activement.

**Erreur numéro 336 — Impossible d'accéder au dispositif demandé**

**Description :** Impossible d'obtenir un gestionnaire de dispositif pour un dispositif demandé. Sans ce gestionnaire, le dispositif ne peut pas être accédé. Si le dispositif a reçu un nom qui ne répond pas au standard de la part du pilote demandant, il est possible d'utiliser le dispositif s'il n'est pas demandé. Simplement, configurez le système pour qu'il ne charge PAS le pilote demandant.

**Erreur numéro 337 — Impossible d'ouvrir le dispositif en mode exclusif**

**Description :** NovaNET n'emploiera un dispositif que s'il peut obtenir l'utilisation exclusive. Un autre programme a demandé le dispositif et NovaNET ne peut obtenir l'utilisation exclusive. Si vous voulez que NovaNET utilise ce dispositif, il faut que l'autre demandant renonce à sa demande.

**Erreur numéro 338 — Investigation de bus SCSI échouée**

**Description :** En essayant de rechercher des dispositifs, l'investigation de bus SCSI a échoué. Le mini port SCSI peut avoir des problèmes ou il peut y avoir des autres problèmes de système. Ce contrôleur ne supportera pas de dispositifs, tant que le problème n'est pas résolu.

**Erreur numéro 339 — Impossible d'obtenir des capacités de port**

**Description :** Impossible d'initialiser le pilote parce qu'une erreur est survenue lors de l'obtention des capacités de port. Le mini port SCSI peut avoir des problèmes ou il peut y avoir des autres problèmes de système.

**Erreur numéro 340 — Impossible d'ouvrir un port SCSI**

**Description :** Impossible d'initialiser un pilote car il est impossible d'ouvrir le port SCSI. Le mini port SCSI peut avoir des problèmes ou il peut y avoir des autres problèmes de système.

**Erreur numéro 400 — Chargeur automatique désactivé**

**Description :** Le dispositif de chargement automatique a été désactivé parce que son pilote de contrôleur SCSI a été désactivé.

**Erreur numéro 401 — Zone tampon vide**

**Description :** La zone tampon de dispositifs est vide

**Erreur numéro 402 — Zone tampon pleine**

**Description :** La zone tampon de dispositifs est pleine

**Erreur numéro 403 — Commande n'est pas configurée**

**Description :** Essai d'envoyer une commande de contrôleur avec un bloc de paramètres E/S non préparé. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 404 — Temps mort de commande**

**Description :** Une commande à un dispositif a dépassé le temps limite. Un essai a été fait pour annuler la commande. Il se peut que le dispositif ou le contrôleur ne puissent pas répondre. Il se peut qu'il faille mettre à zéro le dispositif ou même éteindre et redémarrer le système pour que tout réponde correctement. Il peut y avoir des problèmes de matériel de dispositifs ou contrôleur.

**Erreur numéro 405 — Contrôleur désactivé**

**Description :** Le dispositif a été désactivé parce que son contrôleur a été désactivé.

**Erreur numéro 406 — Contrôleur introuvable**

**Description :** Un dispositif ou pilote de chargeur automatique n'a pas pu être ouvert parce que le contrôleur spécifié n'a pas pu être trouvé. Assurez-vous que le contrôleur correct est spécifié et qu'il est chargé et initialisé. Dans le cas de détection automatique de dispositifs, ceci ne devrait pas se passer et vous devriez contacter le support technique.



**Erreur numéro 407 — Conflit d'id. de dispositif**

**Description :** Deux dispositifs ou plus ont été spécifiés sur le même bus SCSI comme ayant le même id. et Lun. de SCSI. Assurez-vous qu'aucun des dispositifs et adaptateurs n'ont des id. et Lun. de SCSI en conflit. Si vous n'utilisez pas de détection automatique, assurez-vous qu'aucun conflit id./Lun. n'apparaisse dans les spécifications NNCfg.ini pour le chargement de contrôleurs et dispositifs.

**Erreur numéro 408 — Conflit d'id. d'adaptateur d'hôte**

**Description :** Un dispositif a été spécifié comme ayant la même identification que l'adaptateur SCSI de l'hôte. Assurez-vous qu'aucun des dispositifs et adaptateurs n'ont des id. et Lun. conflictuels. Si vous n'utilisez pas de détection automatique, assurez-vous qu'aucun conflit id./Lun. n'apparaisse dans les spécifications NNCfg.ini pour le chargement de contrôleurs et dispositifs.

**Erreur numéro 409 — Le dispositif est utilisé**

**Description :** Le dispositif a été réservé en exclusivité par un autre utilisateur NovaNET ou une autre tâche. Utilisez un dispositif différent, essayez à nouveau plus tard ou déterminez qui ou quoi utilise le dispositif et si celui-ci peut être libéré.

**Erreur numéro 410 — Dimension de bloc invalide**

**Description :** Les supports dans le dispositif ne peuvent être utilisés par NovaNET à moins qu'ils soient reformatés. Les dimensions du bloc doivent être un multiple pair de deux entre 512 octets et 32768 octets.

**Erreur numéro 411 — Id. de l'instance de contrôleur invalide**

**Description :** Une commande de contrôleur a été soumise avec une identification d'instance de contrôleur invalide/inactive ou une instance de contrôleur est devenue invalide pendant qu'une commande est en attente de finition. Ceci ne devrait pas arriver. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 412 — Connexion invalide**

**Description :** Essai d'accès à un dispositif sans réservation préalable ou essais d'accès à un dispositif réservé préalablement par un autre utilisateur ou processus.

**Erreur numéro 413 — Pas de zone tampon**

**Description :** Des opérations de lecture/écriture sont essayées sans qu'une zone tampon de dispositif ait été assignée. Ceci ne devrait jamais arriver. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 414 — Pas d'instance de contrôleur**

**Description :** Essai d'envoyer une commande de contrôleur sans une identification d'instance de contrôleur dans le bloc de paramètres E/S. Ceci ne devrait jamais se passer. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 415 — Non formaté**

**Description :** Le support dans le dispositif n'est pas formaté ou vierge. Pour utiliser ce support, formatez-le ou laissez NovaNET exécuter un auto-formatage pendant une sauvegarde.

**Erreur numéro 416 — Commande SCSI invalide**

**Description :** Un essai a été fait de construire une commande SCSI qui n'est pas supportée par NovaNET. Ceci ne devrait jamais se passer. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 417 — Format inconnu**

**Description :** Les supports dans les dispositifs ont un format qui n'est reconnu par aucun pilote de format logique chargé actuellement. Si vous connaissez le format des supports et il y a un pilote de format de NovaNET pour celui-ci, vous devrez charger ce pilote de format avant que NovaNET le reconnaisse. Si vous savez qu'il n'y a pas d'information utile sur les supports, formatez-les simplement et utilisez-les avec NovaNET.

**Erreur numéro 418 — Le LTF ciblé n'est pas chargé**

**Description :** Une demande a été faite pour utiliser un format logique pour lequel aucun pilote n'a été chargé. Assurez-vous que le pilote approprié est chargé et réessayez l'opération.

**Erreur numéro 419 — Impossible de trouver le dispositif recherché par le chargeur**

**Description :** Un chargeur automatique essaye de trouver un dispositif auquel donner du service. Le pilote de dispositif n'a pas chargé, ne s'est pas activé ou a été désactivé. Assurez-vous que les pilotes de dispositifs dans le chargeur ont été chargés et activés, ensuite essayez de redémarrer le chargeur.

**Erreur numéro 500 — Dispositif déjà ouvert**

**Description :** Un essai a été fait pour ouvrir un dispositif de bandes déjà ouvert. Ceci ne devrait pas arriver, bien que ce soit possible dans des cas d'erreurs vraiment graves. Dans ce cas, même après la correction de l'erreur, le dispositif pourrait toujours être "ouvert". Essayez d'arrêter et de redémarrer le pilote de dispositifs.

**Erreur numéro 501 — Début de la partition des supports**

**Description :** Les supports sont positionnés au début de la partition.

**Erreur numéro 502 — Le dispositif est occupé**

**Description :** Le dispositif ne peut accepter de commandes. Il se peut qu'il puisse les accepter plus tard. Si la condition persiste, il pourrait y avoir un problème avec le dispositif.

**Erreur numéro 503 — La commande a été annulée**

**Description :** La dernière commande au dispositif a été annulée

**Erreur numéro 504 — Commande annulée**

**Description :** Le dispositif a annulé une commande. Ceci signifie qu'il y a des problèmes avec le dispositif ou des problèmes avec les commandes qui sont envoyées ou avec la séquence dans laquelle elles sont envoyées. Si ce problème se présente régulièrement ou fréquemment, veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 505 — Paramètre de commande invalide**

**Description :** Le pilote du dispositif a donné un paramètre de commande invalide. Ceci ne devrait pas arriver. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 506 — Le paramètre de commande n'est pas supporté**

**Description :** Le pilote du dispositif a donné un paramètre de commande qui n'est pas supporté. Ceci ne devrait pas arriver. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 507 — La file de commandes est pleine**

**Description :** La file d'attente de commandes de dispositifs est pleine. Cette erreur ne devrait pas apparaître puisque des dispositifs séquentiels généralement ne supportent pas la mise en file d'attente de commandes. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 508 — Commande terminée**

**Description :** Cette erreur ne devrait pas apparaître puisque NovaNET ne génère pas le message E/S terminé. Si elle survient, veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 509 — Le dispositif n'est pas connecté**

**Description :** Cette erreur ne devrait pas apparaître puisqu'il semblerait que pour tous les dispositifs supportés, les unités de dispositifs physiques sont intégrées aux unités logiques. Si elle survient, veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 510 — Le dispositif n'est pas supporté sur LUN**

**Description :** La cible ne peut pas supporter un dispositif physique sur cette unité logique. Si vous n'utilisez pas de détection automatique, assurez-vous que les spécifications de dispositifs NNCfg.ini sont mises aux id. SCSI et LUN corrects.

**Erreur numéro 511 — Qualificatif de périphérique invalide**

**Description :** Ceci est spécifié comme une valeur réservée. Si le dispositif n'est pas conforme aux spécifications ANSI, le pilote ne s'initialisera pas.

**Erreur numéro 512 — Qualificatif spécifique au vendeur**

**Description :** Ceci est une valeur spécifique au vendeur. Plus d'informations seraient nécessaires pour supporter un tel dispositif. Si vous souhaitez utiliser ce dispositif, veuillez prendre contact avec le support technique pour voir un arrangement peut être trouvé.

**Erreur numéro 513 — Le dispositif ne supporte pas la commande**

**Description :** Cette erreur survient quand une commande qui n'est pas supportée est donnée à un dispositif. Ceci ne devrait pas arriver. Le fichier d'initialisation du dispositif doit probablement être modifié pour inclure plus de limitations pour le dispositif. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 514 — Fin des données**

**Description :** Si cette erreur survient pendant une restauration ou vérification, l'une ou l'autre sorte d'erreur de flux de données de bande est survenue. Ceci peut indiquer un nombre de problèmes différents, y compris des mauvais supports, des problèmes de dispositif, des problèmes de pilote/formateur, base de données corrompues, etc. Vous devriez vérifier le journal de la tâche pour plus d'informations. Si possible, essayez l'opération avec d'autres supports/dispositifs. Si ce problème persiste, veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 515 — Annuler a échoué**

**Description :** Un essai d'annuler une commande de dispositif a échoué. Puisque l'annulation de commandes n'est jamais garantie, cette erreur est tout à fait possible. Ceci peut être un problème si NovaNET décharge des pilotes occasionnant des fautes pour libérer des ressources, des exceptions d'exécution de processeur et des violations d'accès. Malheureusement, il se peut qu'il n'y ait aucune bonne solution si cette erreur survient.

**Erreur numéro 516 — Marque de fichier détectée**

**Description :** Une marque de fichier a été trouvée pendant une opération de lecture d'enregistrement. C'est une opération normale et en général, cette "erreur" n'est pas signalée. Si cette erreur s'est présentée, vérifiez si l'opération devait la signaler.

**Erreur numéro 517 — Panne de matériel**

**Description :** Le dispositif a signalé une faute de matériel en réponse à une commande. Cette erreur peut être effacée grâce à la réinitialisation du dispositif. Si l'erreur persiste, le dispositif peut nécessiter des réparations ou un remplacement.

**Erreur numéro 518 — Longueur illégale**

**Description :** Une longueur illégale de bloc a été configurée pour une commande d'enregistrement. Ceci n'est pas signalé et est normalement traité en interne. Si cette erreur est signalée, il peut y avoir des problèmes de dispositifs/supports. Il est possible que ceci résulte d'informations erronées dans le fichier d'initialisation de dispositifs (NNtapdev.ini). Si c'est ainsi, vous devez contacter le support technique.

**Erreur numéro 519 — Demande illégale**

**Description :** Une commande à un dispositif contient une demande illégale. Cette erreur est normalement traitée en interne. Si cette erreur apparaît, le fichier d'initialisation du dispositif (NNldrdev.ini) peut contenir une erreur. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 520 — Clé de sens illégale**

**Description :** Le chargeur a retourné une clé de sens illégale dans les données de sens après une vérification. Ceci indique un dispositif hors spécification ou des problèmes de matériel du dispositif ou des problèmes matériels.

**Erreur numéro 521 — Format d'enregistrement illégal**

**Description :** Les supports dans le dispositif ont un format d'un niveau bas, qui n'est pas lisible par NovaNET. Si les supports ne contiennent pas d'information utile, ils peuvent être formatés soit manuellement, soit automatiquement et utilisés par NovaNET. Nota : Le formatage rendra impossible la récupération de toutes les informations déjà sur la bande, à moins d'utiliser des équipements spéciaux.

**Erreur numéro 522 — Condition inexplicable**

**Description :** Le dispositif a retourné un statut inexplicable puisque NovaNET n'émet pas de commandes qui peuvent produire cette condition. Ceci peut indiquer un dispositif hors spécifications ou qui ne fonctionne pas bien.

**Erreur numéro 523 — Commande de dispositif invalide**

**Description :** Un essai d'exécuter une commande invalide de dispositif a été fait. Cette erreur ne devrait pas se présenter. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 524 — Commande IOCTRL invalide**

**Description :** Le pilote du dispositif a reçu une commande de contrôle E/S invalide. Ceci ne devrait jamais se passer. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 525 — Indicateurs ouverts illégaux**

**Description :** Un essai a été fait pour ouvrir un dispositif avec des indicateurs invalides de mode ouvert. Ceci ne devrait jamais se passer. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 526 — Statut SCSI invalide**

**Description :** Le dispositif a retourné un statut SCSI invalide en réponse à une commande. Ceci peut indiquer un dispositif hors de spécifications ou qui ne fonctionne pas bien, des problèmes de bus SCSI ou des problèmes de contrôleur.

**Erreur numéro 527 — Clé de sens invalide**

**Description :** Le dispositif a retourné une clé de sens indéfinie dans les données de sens. Ceci peut indiquer un dispositif hors spécifications ou qui ne fonctionne pas bien, des problèmes de bus SCSI ou des problèmes de contrôleur.

**Erreur numéro 528 — Fin logique de supports**

**Description :** Cette erreur est normale pendant la sauvegarde et devrait être traitée comme une condition de routine. Il se peut que vous soyez invité à fournir des nouveaux supports et/ou le flux de données peut être dirigé vers un autre dispositif. Pendant la restauration ou vérification, cette erreur indiquerait une erreur de flux de données de bande. Ceci peut indiquer un nombre de problèmes différents, y compris des mauvais supports, des problèmes de dispositif, des problèmes de pilote/formateur, base de données corrompues, etc. Vous devriez vérifier le journal de la tâche pour plus d'informations. Si possible, essayez l'opération avec d'autres supports/dispositifs. Si ce problème persiste, veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 529 — Erreur de données de supports détectée**

**Description :** Le dispositif a détecté une erreur de supports. Ceci pourrait être provoqué par des mauvais supports ou des supports usés, un dispositif nécessitant un nettoyage, des problèmes de matériel et parfois en essayant d'utiliser des supports de formats comprimés dans un dispositif qui ne supporte pas la compression. Essayez le nettoyage des têtes, d'autres supports/dispositifs ou d'effacer les supports 'en vrac' (seulement si les supports/dispositifs n'utilisent pas de traces Servo préenregistrées).

**Erreur numéro 530 — Pas de catégorie de supports spécifiée**

**Description :** Cette erreur est occasionnée par une erreur dans le fichier d'initialisation du dispositif (NNtapdev.ini). Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 531 — Pas de ANSI SCSI-1 ou SCSI-2**

**Description :** Le dispositif ne correspond pas aux spécifications ANSI SCSI-1 ou SCSI-2. NovaNET n'initialisera pas de pilote pour un tel dispositif. Si le dispositif peut être configuré pour s'adapter aux spécifications ci-dessus, il se peut qu'il soit maintenant supporté par NovaNET.

**Erreur numéro 532 — Dispositif n'est pas ouvert à la lecture**

**Description :** Un essai de lecture depuis un dispositif a été fait, sans que celui-ci ait été ouvert pour lecture. Ceci ne devrait jamais se passer. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 533 — Dispositif n'est pas ouvert à l'écriture**

**Description :** Un essai d'écriture vers un dispositif a été fait, sans que celui-ci ait été ouvert pour écriture. Ceci ne devrait jamais se passer. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 534 — Le dispositif n'est pas encore prêt**

**Description :** Le dispositif n'est pas prêt mais se prépare. Cette erreur devrait être traitée automatiquement. Si vous rencontrez cette erreur, attendez quelques secondes et essayez à nouveau. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 535 — Le dispositif a besoin d'une commande d'initialisation**

**Description :** Le dispositif n'est pas prêt et nécessite une commande d'initialisation. Cette erreur est normalement traitée automatiquement. Si vous trouvez cette erreur, essayez d'éjecter et de réinsérer les supports. Normalement, ceci chargera automatiquement les supports. Si le dispositif a été configuré pour ne pas charger automatiquement des supports, essayez de configurer le dispositif pour charger automatiquement des supports insérés.

**Erreur numéro 536 — Pas de supports dans le dispositif**

**Description :** Aucun support dans le dispositif. Si vous exécutez une tâche, la sélection de la commande Annuler provoquera la suppression du dispositif de la liste de dispositifs que la tâche utilisera.

**Erreur numéro 537 — Pas de dispositif séquentiel**

**Description :** Le pilote de dispositif de bandes ne s'initialisera pas pour un dispositif non séquentiel. Si vous n'utilisez pas de détection automatique, assurez-vous que vous spécifiez l'identification SCSI et LUN correcte pour le dispositif de bandes dans le fichier NNCfg.ini. Si vous utilisez la détection automatique, cette erreur ne devrait pas se produire. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 538 — Fin physique de supports**

**Description :** Le dispositif a détecté la fin physique de supports. Cette erreur ne devrait pas survenir, puisque NovaNET est conservateur et s'arrête à la fin logique des supports. Il se peut que le dispositif ne soit pas configuré pour signaler la fin logique de supports. Dans ce cas, essayez de configurer le dispositif pour signaler la fin logique de supports. Il se peut aussi qu'il s'agisse d'un mauvais fonctionnement du dispositif. Si cette erreur survient pendant une restauration ou vérification, il peut y avoir un problème de flux de données de bande. Si cette erreur persiste, veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 539 — Position physique inconnue**

**Description :** Si vous utilisez un Exabyte EXB\_8200, NovaNET doit suivre les traces de la position du bloc pour le dispositif. Cette erreur signifie qu'une condition occasionnant la perte de la position physique par NovaNET. Donner une commande de rembobinage ou redémarrer l'opération fautive devrait rétablir la position physique. Si l'erreur persiste, le dispositif peut avoir un problème. Si vous êtes sûr que le dispositif n'est pas en cause, veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 540 — Temps mort en attente de 'prêt'**

**Description :** En essayant d'accéder à un dispositif, un temps mort est survenu en attendant que le dispositif soit prêt. Ceci peut être dû à un dispositif qui ne fonctionne pas bien. Si ceci prend plus de 90 secondes, ce temps mort peut survenir. Si c'est le cas, attendez encore un peu et essayez à nouveau l'opération. Si c'est toujours le cas, contactez le support technique pour les informer. La valeur fixée peut être augmentée ou le support pour une valeur variable peut être ajouté.

**Erreur numéro 541 — Le dispositif est réservé par un autre hôte.**

**Description :** Une réservation de dispositif SCSI a été faite par un autre hôte. Attendez que l'autre hôte libère le dispositif ou renseignez-vous sur l'hôte pour essayer de libérer le dispositif. Quelques conditions de faute peuvent laisser le dispositif dans cet état et il sera donc nécessaire de remettre à zéro le dispositif.

**Erreur numéro 542 — Marque de jeu détectée**

**Description :** Une marque de jeu a été trouvée pendant une opération de lecture d'enregistrement. C'est une opération normale et en général, cette "erreur" n'est pas signalée. Si cette erreur s'est présentée, vérifiez si l'opération devait la signaler.

**Erreur numéro 543 — Attention d'unité**

**Description :** Le statut du dispositif a changé. Ceci arrive quand le dispositif est allumé, réinitialisé ou que les supports ont changé. C'est une opération normale et en général, cette "erreur" n'est pas signalée. Si cette erreur est signalée, essayez l'opération à nouveau et la condition devrait se libérer automatiquement.

**Erreur numéro 544 — Dispositif inconnu/non supporté**

**Description :** Un essai a été fait pour charger un pilote de dispositifs et l'initialisation n'a pu faire correspondre l'info du constructeur et du modèle avec aucune entrée dans le fichier d'initialisation (NNtapdev.ini). Le dispositif peut être supporté mais dernièrement, des dispositifs avec des identifications modifiables se produisent. Un OEM ou un distributeur peut avoir changé l'identification du dispositif. Souvent les changements exigés pour le support d'un dispositif avec une identification changée sont simples à implémenter. Si ceci est un nouveau dispositif, les choses seront probablement relativement simples. Un nouveau dispositif devrait aussi être testé et certifié. Dans tous les cas, veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 545 — Catégorie de supports non supportée**

**Description :** Essai d'accéder à un dispositif avec une catégorie de supports qui n'est pas supportée. Le fichier d'initialisation de dispositifs (NNtapdev.ini) a une erreur et ne configure pas de catégorie de supports valide pour le dispositif. Il a été corrompu ou mal édité. Corrigez ce fichier ou obtenez une nouvelle copie du CD original.

**Erreur numéro 546 — Spécifique au vendeur**

**Description :** Les données de sens d'un dispositif ont retourné une clé spécifique au vendeur. Le sens exact dépend du constructeur du dispositif. Par exemple, Exabyte utilise cette clé pour signaler une erreur de positionnement et que le dispositif a perdu sa position. Si l'erreur persiste, ceci peut indiquer un mauvais fonctionnement du dispositif. Il se peut que vous deviez contacter le support technique ou le constructeur du dispositif pour plus d'informations spécifiques.

**Erreur numéro 547 — Protégé à l'écriture**

**Description :** Un essai a été fait d'écrire sur un support protégé en écriture ou un essai a été fait d'annexer des supports qui étaient déjà écrits dans un format dans lequel il est impossible au dispositif d'écrire. Vous devriez déterminer si des informations importantes se perdent et si non, supprimer la protection en écriture et utiliser les supports ou les formater ou écraser les supports pour que le dispositif puisse sélectionner un format dans lequel il peut écrire.

**Erreur numéro 548 — Bande de nettoyage installée**

**Description :** Cette erreur est retournée si un essai d'utiliser un dispositif pendant qu'il est dans un cycle de nettoyage est fait et que la bande de nettoyage est encore installée. Complétez le cycle de nettoyage, supprimez la bande de nettoyage, insérez une bande magnétique normale et essayez à nouveau.

**Erreur numéro 549 — Les dimensions du bloc sont trop grandes**

**Description :** Les dimensions du bloc sont plus grands que le transfert physique maximal ou possiblement même de la zone tampon. Ceci peut être accommodé en ajoutant ou en changeant quelques paramètres dans le fichier NNCfg.ini sous la section pour ce dispositif. Si la détection automatique a été utilisée, il pourrait être nécessaire d'ajouter une section en utilisant un nom de dispositif assigné par la détection automatique comme le contenu de l'en-tête de la section.

**Erreur numéro 600 — Le volume n'est pas trouvé**

**Description :** Le volume spécifié n'a pas été trouvé. Assurez-vous que le volume est toujours valide et monté.

**Erreur numéro 601 — Chemin d'objet invalide**

**Description :** Le chemin spécifié est invalide. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 602 — Impossible de convertir l'espace de noms**

**Description :** En essayant d'analyser un chemin d'objet, l'espace de noms spécifié dans le chemin n'a pas pu être converti à un espace de nom de cible sur le volume. Ceci est probablement dû aux espaces des noms qui n'ont pas été chargés sur le volume. Pour corriger cette erreur, ajoutez l'espace des noms au volume, exécutez l'opération (probablement restaurer) et supprimez l'espace des noms en utilisant VREPAIR.

**Erreur numéro 603 — Pas de composant**

**Description :** Un composant était attendu mais n'a pas été trouvé. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 604 — Impossible d'ouvrir l'attribut étendu**

**Description :** Impossible d'ouvrir la bifurcation d'attribut étendu OS/2. Même si les attributs étendus sont utilisés le plus souvent par OS/2, les espaces de nom de Windows 95/98, Windows NT et de Macintosh utilisent aussi quelques attributs étendus.

**Erreur numéro 605 — Impossible d'obtenir l'attribut étendu**

**Description :** Impossible d'obtenir les attributs étendus OS/2 de l'objet.

**Erreur numéro 606 — Impossible d'énumérer l'attribut étendu**

**Description :** Impossible d'énumérer les attributs étendus OS/2 de l'objet pour déterminer quels attributs étendus sont disponibles.

**Erreur numéro 607 — Impossible de lire l'attribut étendu**

**Description :** Impossible de lire la clé de l'attribut étendu OS/2 retournée par l'énumération. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 608 — Impossible d'obtenir MacInfo**

**Description :** Impossible de lire l'info de Macintosh Finder et Prodos. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 609 — Impossible d'obtenir NfsInfo**

**Description :** Impossible de lire l'information Unix sur les droits, le groupe et le propriétaire.

**Erreur numéro 610 — Espace de nom invalide ou non chargé**

**Description :** En essayant d'obtenir un composant d'un chemin d'objet, l'espace des noms spécifiés dans le composant n'a pas pu être référencé. Ceci est probablement dû aux espaces des noms qui n'ont pas été chargés sur le volume. Pour corriger cette erreur, ajoutez l'espace des noms au volume, exécutez l'opération (probablement restaurer) et supprimez l'espace des noms en utilisant VREPAIR.

**Erreur numéro 611 — Impossible de lire le nom Dos**

**Description :** Inutilisé

**Erreur numéro 612 — Impossible de relier vlld/dirld au chemin**

**Description :** Impossible de relier l'identification du volume et la paire d'identifications du répertoire à un vrai chemin compatible DOS. Le répertoire ou l'objet sont probablement effacés ou le volume supportant est démonté.

**Erreur numéro 613 — Impossible de relier vlld au nom**

**Description :** Impossible d'obtenir le nom de volume donné par l'identification de volume. Le volume est probablement démonté pendant une opération NovaNET.

**Erreur numéro 614 — Impossible d'obtenir l'entrée du dossier.**

**Description :** Impossible d'obtenir l'entrée du répertoire DOS pour l'identification du volume et la paire d'identification du répertoire. Le répertoire ou l'objet sont probablement effacés ou le volume supportant est démonté.

**Erreur numéro 615 — Impossible d'ouvrir ou de créer le composant**

**Description :** Une erreur est survenue lors de l'essai de création ou d'ouverture du fichier ou de l'objet du répertoire. Le volume est peut-être démonté ou le nom de l'objet est invalide.

**Erreur numéro 616 — L'entrée n'est pas trouvée**

**Description :** En essayant d'analyser le chemin de NovaNET, une entrée le long du chemin n'a pas pu être trouvée. Elle a été effacée ou contient un caractère illégal (tel que ALT-255), le volume a été démonté ou est devenu inaccessible.

**Erreur numéro 617 — Le format n'est pas compatible avec la cible**

**Description :** Le format dans lequel l'objet a été sauvegardé n'est pas compatible avec le système cible. Par exemple, en essayant de restaurer un fichier qui a été comprimé sur NetWare 4.x vers un serveur de fichiers qui a activé NetWare 3.x, ou un fichier Windows NTFS vers un fichier NetWare, etc. Si c'est nécessaire, sélectionnez le bouton "Avancé" sur l'onglet Options de sauvegarde de la tâche et désélectionnez le format de flux de données local.

**Erreur numéro 618 — Impossible d'obtenir des informations sur la compression**

**Description :** En essayant d'obtenir les dimensions comprimées et décomprimées du fichier, NetWare a échoué. Ceci est exigé pour compléter la procédure de sauvegarde. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 619 — Volume invalide ou non monté**

**Description :** Le volume spécifié est invalide ou n'existe pas ou n'est pas monté.

**Erreur numéro 620 — Impossible d'écrire sur les restrictions d'espace de l'utilisateur.**

**Description :** Une erreur est survenue lors de l'essai d'écriture vers les restrictions de l'espace de l'utilisateur sur le volume. Essayez à nouveau l'opération, vérifiez le nom de volume etc. Si cette erreur persiste, veuillez contacter le support technique.



**Erreur numéro 621 — Impossible d'écrire sur les restrictions d'espace du répertoire**

**Description :** Une erreur est survenue lors de l'essai d'écriture vers les restrictions de l'espace du répertoire sur le volume. Essayez à nouveau l'opération, vérifiez le nom de répertoire, etc. Si cette erreur persiste, veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 622 — Impossible d'écrire vers l'administrateur**

**Description :** Une erreur est survenue lors de l'essai d'écriture vers les informations de l'administrateur sur le répertoire ou fichier. Essayez à nouveau l'opération, vérifiez le nom de répertoire, etc. Si cette erreur persiste, veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 623 — Impossible d'obtenir de l'information d'entrée**

**Description :** Impossible d'obtenir l'information critique sur le fichier ou répertoire tels qu'attributs, dates et heures, dimensions, etc. Si cette erreur persiste, veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 624 — Impossible de modifier de l'information d'entrée**

**Description :** Impossible de modifier l'information critique sur le fichier ou répertoire tels qu'attributs, dates et heures, dimensions, etc. Si cette erreur persiste, veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 625 — Impossible de placer MacInfo**

**Description :** Impossible d'enregistrer l'information Macintosh sur le fichier ou répertoire tels que l'info Finder, associations, etc. Si cette erreur persiste, veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 626 — Impossible de placer NfsInfo**

**Description :** Impossible d'enregistrer l'information spécifique NFS sur le fichier ou répertoire tels que les UID/GID et attributs Unix. Si cette erreur persiste, veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 627 — Impossible d'écrire vers l'attribut étendu**

**Description :** Impossible d'enregistrer l'information étendue d'attributs sur le fichier ou le répertoire, tels que les UID/GID et attributs Unix. Si cette erreur persiste, veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 628 — Info de l'objet est trop long, inondé**

**Description :** L'information d'objet NDS a inondé la zone tampon interne. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 629 — Impossible d'obtenir l'id. de l'objet NDS/Bindery**

**Description :** Une erreur est survenue en essayant d'obtenir l'information de l'objet depuis une id. d'objet. Si l'erreur persiste, veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 630 — Impossible de créer un répertoire**

**Description :** Impossible de créer le répertoire cible. Assurez-vous que le volume et le nom de répertoire sont valables. Assurez-vous aussi que vous avez suffisamment de droits sur l'ordinateur cible. Si cette erreur persiste, veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 631 — Un des composants du chemin n'est pas un répertoire**

**Description :** En essayant de créer un chemin de répertoire, un des composants dans le chemin a été identifié comme n'étant pas un répertoire. Vous devez renommer l'entrée en conflit, ou effacer le répertoire sur l'ordinateur cible.

**Erreur numéro 632 — Erreur de synchronisation sur la restauration WinNT**

**Description :** Des données envoyées à Windows NT pour la restauration n'ont pas été acceptées pour cette opération. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 633 — Impossible d'ouvrir les fichiers source**

**Description :** Une erreur est survenue en essayant d'ouvrir un des fichiers source. Généralement, la raison est que les fichiers source n'existent pas ou qu'ils sont utilisés.

**Erreur numéro 634 — Erreur dans l'écriture vers le fichier.**

**Description :** Impossible d'écrire sur le disque cible. Le volume n'a probablement plus d'espace, ou le volume est en lecture seule (comme un CD-Rom).

**Erreur numéro 635 — Erreur dans la lecture du fichier.**

**Description :** Impossible de lire depuis le disque cible. Le disque est probablement corrompu ou démonté.

**Erreur numéro 636 — Version incompatible**

**Description :** Le flux qui est en restauration est incompatible avec le système cible. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 637 — Impossible de créer la cible**

**Description :** Une erreur est survenue en essayant de créer un des fichiers cible. La raison est généralement que les fichiers cible sont utilisés.

**Erreur numéro 638 — Le fichier ciblé n'a pas été trouvé**

**Description :** Une erreur est survenue en essayant d'ouvrir un des fichiers source. Généralement, la raison est que les fichiers source n'existent pas ou qu'ils sont utilisés.

**Erreur numéro 640 — Impossible d'ajuster des privilèges de processus**

**Description :** Une erreur s'est produite en essayant d'ajuster les privilèges NovaNET pour obtenir des droits de sauvegarde/restauration de la registration. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 641 — Impossible de créer la clé de registration.**

**Description :** Impossible de créer la clé de registration pour l'opération d'enregistrement. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 642 — Impossible de sauvegarder la clé de registration**

**Description :** Impossible d'enregistrer la clé de registration pour l'opération de sauvegarde. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 643 — Impossible d'énumérer la clé de registration.**

**Description :** Une erreur est survenue lors de l'essai d'énumération les clés cible pour la sauvegarde. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 644 — Fonction invalide.**

**Description :** Une fonction invalide a été spécifiée Ceci pourrait être provoqué par la faute de ressources sur un serveur de regroupement.

**Erreur numéro 700 — Format logique inconnu**

**Description :** L'ordinateur cible ne reconnaît pas le format logique écrit sur la bande magnétique.

**Erreur numéro 800 — Le chargeur est occupé**

**Description :** Cette erreur serait retrouvée normalement pendant l'exécution de l'auto-chargeur quand le dispositif du chargeur exécute des tests sur lui-même et pendant l'initialisation interne. Elle est normalement traitée pendant l'initialisation du pilote de dispositifs du chargeur automatique et ne devrait par être signalé normalement. Essayez de ré-initialiser le pilote du chargeur après quelques minutes. Si l'erreur persiste, ceci peut indiquer un mauvais fonctionnement du dispositif du chargeur.

**Erreur numéro 801 — Le chargeur ne peut pas déplacer le support**

**Description :** Une commande de mouvement de support a été donnée au chargeur mais la cause exacte n'est pas spécifiée. Il y a plusieurs causes possibles. Généralement ce sont des cartouches mal placées ou des éléments en mauvais état. Une intervention manuelle est la meilleure manière de remettre les choses en ordre. Si l'erreur persiste, ceci peut indiquer un mauvais fonctionnement du chargeur et qu'il nécessite de la maintenance ou une réparation.

**Erreur numéro 802 — Le chargeur a détecté une panne de cartouche**

**Description :** Il y avait une cartouche dans le mécanisme de transport avant de l'allumer ou de recevoir une commande de déplacement de support. Ceci peut résulter d'une panne catastrophique tel qu'une perte d'alimentation durant un déplacement de support. Intervenez manuellement pour placer la cartouche dans sa rainure et essayez à nouveau l'opération.

**Erreur numéro 803 — Le chargeur a détecté une cartouche bloquée**

**Description :** La cartouche est bloquée dans le dispositif d'enregistrement. Intervenez manuellement pour résoudre le problème. Si le dispositif n'arrive pas à éjecter les supports, il se peut qu'il ait besoin de la maintenance ou d'une réparation.

**Erreur numéro 804 — La commande de chargeur a été annulée**

**Description :** Le chargeur a annulé une commande. Ceci signifie qu'il y a des problèmes avec le chargeur ou des problèmes avec les commandes qui sont envoyées ou avec la séquence dans laquelle elles sont envoyées. Si ce problème se présente régulièrement ou fréquemment, veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 805 — Commande de chargeur terminée**

**Description :** Cette erreur ne devrait pas apparaître puisque NovaNET ne génère pas le message E/S terminé. Si elle survient, veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 806 — La file de commandes du chargeur est pleine**

**Description :** Cette erreur ne devrait pas apparaître puisque NovaNET ne met pas de commandes de chargeur en file d'attente. Si cette erreur se présente, veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 807 — L'élément de destination est plein**

**Description :** Une commande de déplacement de support a été sortie avec une destination qui contient déjà des supports. Si une intervention manuelle a occasionné le problème, NovaNET devra peut-être reconstruire l'inventaire des supports du chargeur. Si l'erreur persiste, veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 808 — Le chargeur ne peut pas exécuter la commande**

**Description :** Un essai a été fait de donner une commande qui n'est pas supportée à un dispositif de chargement. Ceci devrait être traité normalement par des moyens de bord internes. Si cette erreur apparaît, veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 809 — La porte du chargeur est ouverte**

**Description :** Un essai d'initier une commande de mouvement pendant que la porte du chargeur était ouverte. Assurez-vous que la porte est fermée et réessayez l'opération.

**Erreur numéro 810 — Erreur du matériel du chargeur**

**Description :** Le chargeur a signalé une panne de matériel. Il est possible qu'éteindre et allumer l'alimentation et/ou une intervention manuelle puissent supprimer l'erreur. Si l'erreur persiste, ceci peut indiquer un mauvais fonctionnement du chargeur et qu'il nécessite de la maintenance ou une réparation.

**Erreur numéro 811 — Demande illégale de SCSI**

**Description :** Une commande à un chargeur contient une demande illégale. Cette erreur est normalement traitée en interne. Si cette erreur apparaît, le fichier d'initialisation du dispositif (NNldrdev.ini) peut contenir une erreur. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 812 — Clé de sens illégale**

**Description :** Le dispositif a retourné une clé de sens illégale dans les données de sens après une vérification. Ceci indique un chargeur hors spécification ou des problèmes de matériel du chargeur ou des problèmes matériels.

**Erreur numéro 813 — Commande de dispositif invalide**

**Description :** Un essai d'exécuter une commande invalide de chargeur a été faite. Cette erreur ne devrait pas se présenter. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 814 — Paramètre invalide pour le mode Sélectionner**

**Description :** Une commande invalide du mode Sélectionner a été essayée. Ceci ne devrait pas arriver. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 815 — Octet de statut SCSI invalide**

**Description :** Le chargeur a retourné un statut SCSI invalide en réponse à une commande. Ceci peut indiquer un chargeur hors spécifications ou qui ne fonctionne pas bien, des problèmes de bus SCSI ou des problèmes de contrôleur.

**Erreur numéro 816 — Clé de données de sens invalide**

**Description :** Le chargeur a retourné une clé de sens indéfinie dans les données de sens. Ceci peut indiquer un chargeur hors spécifications ou qui ne fonctionne pas bien, des problèmes de bus SCSI ou des problèmes de contrôleur.

**Erreur numéro 817 — Pas de balayage d'étiquette de volume installée**

**Description :** Cette erreur est utilisée en interne pour initialiser le chargeur et devrait être signalée. Si cette erreur est survenue, vous devriez contacter le support technique.

**Erreur numéro 818 — Aucun dispositif installé.**

**Description :** Un essai a été fait de bouger de/à un dispositif qui n'est pas installé dans le chargeur. Ceci ne devrait pas arriver. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 819 — Pas de magasin dans le chargeur**

**Description :** Le chargeur n'a pas de magasin à partir duquel obtenir ou sur lequel déposer des supports. Un magasin de supports doit être installé avant que le chargeur puisse être utilisé.

**Erreur numéro 820 — Élément invalide pour la requête de statut.**

**Description :** Le statut a été demandé pour un élément invalide. Ceci ne devrait pas arriver. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 821 — Le chargeur n'est pas en mode SCSI**

**Description :** Le chargeur est dans un mode de contrôle non-SCSI et ne peut pas être utilisé par NovaNET. Placez le chargeur en mode de contrôle SCSI et initialisez le pilote de chargeur.

**Erreur numéro 822 — Le type de dispositif n'est pas un auto-chargeur**

**Description :** Si vous n'utilisez pas la détection automatique, assurez-vous que les spécifications du dispositif de chargeur NNCfg.ini sont mises aux id. SCSI et LUN corrects pour le dispositif de chargeur. Si ceci survient lors de l'utilisation de la détection automatique, veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 823 — Le chargeur n'est pas prêt**

**Description :** Généralement, ceci surviendra pendant l'initialisation interne du chargeur. Cette condition devrait être traitée par l'initialisation du pilote du chargeur NovaNET. Attendez un peu et puis essayez d'initialiser à nouveau le pilote du chargeur. Si l'erreur persiste, ceci peut indiquer un mauvais fonctionnement du chargeur ou qu'il est dans un mode inaccessible.

**Erreur numéro 824 — Le chargeur se prépare**

**Description :** Le chargeur n'est pas prêt mais se prépare. Si ce processus prend trop de temps, il se peut que le délai d'attente de NovaNET soit dépassé en essayant d'initialiser le pilote du chargeur. Si c'est le cas, attendez un peu, et puis essayez d'initialiser à nouveau le pilote du chargeur. Si l'erreur persiste, ceci peut indiquer un mauvais fonctionnement du chargeur.

**Erreur numéro 825 — Le chargeur est réservé par un autre hôte.**

**Description :** Un autre hôte a réservé le chargeur. Attendez jusqu'à ce que l'autre hôte ait libéré sa réservation et réessayez l'opération. Sinon renseignez-vous sur l'hôte qui maintient la réservation et prenez des dispositions pour accéder au chargeur. Sous certaines conditions, l'hôte qui a pris la réservation peut ne pas avoir réussi à libérer le chargeur. Dans ce cas, il pourrait être nécessaire de réinitialiser le chargeur.

**Erreur numéro 826 — Le chargeur est en mode réamorçage ROM**

**Description :** Le chargeur est dans un mode spécial et ne peut pas être utilisé par NovaNET. Il peut y avoir un problème avec la puce du chargeur qui le force à tourner dans un mode de niveau bas.

**Erreur numéro 827 — L'élément source est vide**

**Description :** Une commande de déplacement de support a été donnée avec une source qui ne contient pas de supports. Si une intervention manuelle a occasionné le problème, NovaNET devra peut-être reconstruire l'inventaire des supports du chargeur. Si l'erreur persiste, veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 828 — Le statut du chargeur a changé.**

**Description :** Ceci survient quand la porte du chargeur est fermée, le chargeur est allumé, réinitialisé ou que les supports ont changé. C'est une opération normale et en général, cette "erreur" n'est pas signalée. Si cette erreur est signalée, essayez l'opération à nouveau et la condition devrait se libérer automatiquement. NovaNET recommencera l'inventaire du chargeur.

**Erreur numéro 829 — Impossible de reconnaître les données de recherche du chargeur**

**Description :** Un essai a été fait pour charger un pilote de chargeurs et l'initialisation n'a pu faire correspondre l'info du constructeur et du modèle avec aucune entrée dans le fichier d'initialisation (NNldrdev.ini). Le chargeur peut être supporté mais récemment, des dispositifs avec des identifications modifiables ont été produits. Un OEM ou un distributeur peut avoir changé l'identification du dispositif. Souvent les changements exigés pour le support d'un dispositif avec une identification changée sont simples à implémenter. Si ceci est un nouveau chargeur, les choses seront probablement relativement simples. Un nouveau chargeur devrait aussi être testé et certifié. Dans tous les cas, veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 830 — Dispositif non supporté par ce chargeur**

**Description :** Une commande de déplacement de support a été essayée vers un dispositif qui n'est pas supporté par le chargeur. Ceci ne devrait pas arriver. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 831 — Une bande qui n'est pas prévue pour le nettoyage a été spécifiée comme bande de nettoyage**

**Description :** Un cycle de nettoyage a été essayé mais la cartouche n'est pas une bande de nettoyage. Assurez-vous que le stockage du chargeur qui a été spécifié comme stockage de bandes de nettoyage contient vraiment une cartouche de nettoyage, puis réessayez l'opération.

**Erreur numéro 832 — Le chargeur s'initialise**

**Description :** Essai d'accès à un chargeur pendant qu'il s'initialise. Normalement, une commande de chargeur, donnée pendant que le chargeur s'initialise, sera retenue jusqu'à ce que l'initialisation se termine, puis l'exécution sera essayée à nouveau. Si cette erreur apparaît, il peut y avoir un problème imprévu. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 833 — Données de mode de sens de chargeur mauvaises.**

**Description :** L'initialisation du pilote a reçu des données de mode de sens mauvaises du chargeur et l'initialisation n'est pas complète. Ceci peut être le résultat d'un mauvais fonctionnement du chargeur, de problèmes de bus SCSI ou du contrôleur.

**Erreur numéro 834 — Tous les éléments de stockage sont pleins**

**Description :** Pendant l'initialisation, des supports supplémentaires ont été trouvés dans un dispositif et tous les éléments de stockage sont pleins. Intervenez manuellement pour supprimer les supports supplémentaires et initialisez le pilote du chargeur.

**Erreur numéro 835 — Le chargeur n'a trouvé aucun dispositif**

**Description :** Pendant l'initialisation, le chargeur n'a pas pu trouver des dispositifs auxquels s'associer. Si la détection automatique est utilisée, les dispositifs de chargeur doivent être sur le même bus que le chargeur. Assurez-vous que les pilotes de dispositifs sont chargés et initialisés. Si le chargeur ne se trouve pas sur le même bus que ses dispositifs, le chargeur et ses dispositifs doivent être chargés selon les spécifications du fichier NNCfg.ini.

**Erreur numéro 836 — Le chargeur n'a pas vérifié tous ses dispositifs**

**Description :** Pendant l'initialisation le chargeur n'a pas pu vérifier tous ses dispositifs. Assurez-vous que tous les pilotes de dispositifs sont chargés et initialisés, ensuite essayez d'initialiser le pilote de chargeur.

**Erreur numéro 837 — La commande de chargeur ne peut être complétée**

**Description :** En essayant de réinitialiser le pilote de chargeur, une autre commande a été trouvée qui ne sera pas complétée. Il peut être nécessaire d'essayer de décharger le pilote du chargeur. Il y a un certain risque que des ressources ne soient pas libérées, il peut y avoir des exceptions d'exécution et des violations d'accès si une commande est toujours en cours.

**Erreur numéro 839 — Élément de source invalide spécifié**

**Description :** Essai de commande de déplacement de supports avec la spécification d'un élément invalide de source. Ceci ne devrait pas arriver. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 840 — Élément de destination invalide spécifié**

**Description :** Essai de commande de déplacement de supports avec la spécification d'un élément invalide de destination. Ceci ne devrait pas arriver. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 841 — Le chargeur ne peut exécuter le déplacement demandé**

**Description :** Le chargeur ne peut pas exécuter la commande de déplacement de support demandé. Ceci ne devrait pas arriver. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 842 — Pas d'étiquette de volume disponible**

**Description :** Cette erreur peut se produire après une opération normale. Elle est traitée en interne et ne devrait pas être signalée. Si cette "erreur" s'est présentée, veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 843 — Le chargeur a été dépourvu de son Servo**

**Description :** Le chargeur a été arrêté ou dépourvu de son Servo depuis le panneau de contrôle de l'opérateur. Les Servo de chargeur doivent être réactivés pour que NovaNET puisse utiliser le chargeur.

**Erreur numéro 844 — Le chargeur n'est pas en ligne**

**Description :** Le chargeur a été dépourvu de ligne depuis le panneau de contrôle de l'opérateur. Le chargeur doit être remis en ligne avant que NovaNET puisse l'utiliser.

**Erreur numéro 845 — Le chargeur a besoin d'une commande d'initialisation**

**Description :** Le chargeur nécessite une commande d'initialisation pour être complètement prêt. Ceci est normalement traité automatiquement. Si le pilote du chargeur ne s'initialise pas avec cette erreur, essayez d'arrêter NovaNET et de redémarrer. L'initialisation devrait effacer l'erreur.

**Erreur numéro 846 — Le chargeur nécessite une intervention manuelle**

**Description :** Le chargeur n'est pas prêt et nécessite une intervention manuelle pour être complètement prêt. Une configuration d'opération doit être changée ou il y a un autre problème avec le chargeur.

**Erreur numéro 900 — Impossible d'obtenir version BTrieve**

**Description :** Impossible d'obtenir l'information de la version depuis Btrieve. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 901 — Impossible d'obtenir l'info de configuration du fichier.**

**Description :** Impossible d'obtenir les attributs de fichier configurés ni la date et l'heure de modification. Le fichier de configuration NNBTRV.DAT n'existe probablement pas.

**Erreur numéro 902 — Version de Btrieve invalide. Nécessite au moins 6.00**

**Description :** La version de Btrieve que vous utilisez n'est pas la version correcte. Vous avez besoin de la version 6.00 au moins. Pourtant quelques problèmes ont été signalés avec certaines révisions de 6.00. Vous devriez donc mettre à niveau à au moins 6.10.

**Erreur numéro 903 — Le contrôle de configuration est occupé actuellement.**

**Description :** Le fichier de contrôle de configuration NNBTRV.DAT qui est actuellement en utilisation doit être mis à jour, mais ne peut pas être mis à jour parce qu'un autre processus l'utilise. Essayez à nouveau l'opération.

**Erreur numéro 904 — Traitements de contexte Btrieve épuisés**

**Description :** Trop de traitements Btrieve ont été assignés. Comme le nombre de traitements de contexte est élevé, ceci indique généralement un problème de programmation. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 905 — Gestionnaire de contexte Btrieve invalide**

**Description :** Le gestionnaire pour le mappeur de contexte Btrieve est invalide. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 906 — Le fichier Btrieve n'a pas été trouvé**

**Description :** Le fichier spécifié dans une configuration n'a pas pu être trouvé.

**Erreur numéro 907 — Impossible de configurer l'information d'entrée**

**Description :** Impossible d'obtenir les attributs ni la date et l'heure sur le fichier Btrieve.

**Erreur numéro 908 — Chemin créé invalide**

**Description :** Le chemin à restaurer est invalide. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 909 — Impossible d'arrêter la configuration Btrieve**

**Description :** Impossible d'arrêter la configuration pour la sauvegarde ou pour la vérification. Ceci est généralement occasionné par une erreur de corruption de données ou par l'impossibilité de trouver un des fichiers définis dans la configuration. Pour visualiser l'erreur actuelle Btrieve, appuyez sur <Contrôle-F9> sur la console du serveur.

**Erreur numéro 910 — Impossible de démarrer la configuration BTrieve**

**Description :** Impossible de démarrer la configuration pour la sauvegarde ou pour la vérification. Ceci est généralement dû à une corruption de données. Pour visualiser l'erreur actuelle BTrieve, appuyez sur <Contrôle-F9> sur la console du serveur.

**Erreur numéro 911 — Les données configurées de BTrieve sont trop grands**

**Description :** Les données configurées sont trop volumineuses. Le montant total d'espace qui peut être utilisé dans le jeu est le total des noms de fichiers et des noms de chemin + 3. La taille totale ne peut dépasser 32Ko. Divisez le jeu en plusieurs parties et réessayez l'opération.

**Erreur numéro 912 — Pas de tel jeu BTrieve**

**Description :** Un jeu spécifié sur la bande n'existe pas dans un jeu du fichier de contrôle de jeux NNBTRV.DAT.

**Erreur numéro 913 — Pas de tel fichier BTrieve**

**Description :** Un fichier spécifié sur la bande n'existe pas dans un jeu du fichier de contrôle de jeux NNBTRV.DAT.

**Erreur numéro 914 — Fin imprévue de fichier BTrieve**

**Description :** Une fin imprévue de fichier est survenue dans le fichier de contrôle de jeux NNBTRV.DAT. Vérifiez la syntaxe et assurez-vous que le fichier est correct.

**Erreur numéro 915 — Chemin spécifié de Btrieve invalide.**

**Description :** Le chemin spécifié est invalide. Ceci est généralement occasionné en essayant d'ajouter un nom de serveur dans la saisie du chemin. Ceci n'est pas permis. Le format du chemin est VOLUME:\CHEMIN. Vous ne pouvez pas spécifier de nom d'ordinateur. Tous les fichiers BTrieve sont locaux sur l'ordinateur qui est contrôlé par le connecteur BTrieve.

**Erreur numéro 916 — Un fichier BTrieve est utilisé**

**Description :** Un fichier pour le jeu BTrieve est actuellement utilisé et ne peut pas être ouvert pour la sauvegarde. Puisque le jeu BTrieve a fermé ce fichier, un autre processus utilise probablement ce fichier.

**Erreur numéro 917 — Erreur dans la lecture du fichier BTrieve.**

**Description :** Une erreur de lecture est survenue en essayant de lire la base de données. Ceci est probablement dû à une erreur sur le disque.

**Erreur numéro 918 — Erreur dans la recherche dans le fichier BTrieve.**

**Description :** Veuillez contacter le support technique

**Erreur numéro 919 — Erreur dans la création du fichier BTrieve.**

**Description :** Une erreur de lecture est survenue en essayant de créer le fichier BTrieve. La cause probable est qu'un disque invalide a été spécifié ou que le fichier est utilisé par un autre processus. Vérifiez les périphériques, chemins et noms de fichiers dans le fichier NNBTRV.DAT et réessayez l'opération.

**Erreur numéro 920 — Erreur dans l'écriture sur le fichier BTrieve.**

**Description :** Une erreur est survenue en écrivant sur le fichier BTrieve. Ceci est probablement dû à un disque plein.

**Erreur numéro 921 — Signature de Btrieve invalide.**

**Description :** La signature de jeu BTrieve n'a pas été trouvée au départ du flux de données. Essayez d'importer l'enregistrement dans la base de données. Si ce problème persiste, veuillez contacter le support technique.



**Erreur numéro 925 — Impossible d'obtenir une annonce**

**Description :** Impossible d'assigner un enregistrement d'annonce depuis la bibliothèque de base de données. Il pourrait vous manquer de la mémoire. Si ce problème persiste, veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 926 — Impossible d'ouvrir une connexion.**

**Description :** Impossible d'ouvrir une connexion au serveur SQL. Assurez-vous que le service SQL est démarré. Assurez-vous aussi que le nom d'annonce et le mot de passe sont corrects. Si ce problème persiste, veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 927 — Impossible de configurer une commande SQL**

**Description :** Impossible de configurer la commande SQL via la bibliothèque de base de données. Il pourrait vous manquer de la mémoire. Si ce problème persiste, veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 928 — Impossible d'exécuter une commande SQL**

**Description :** Le serveur SQL a rejeté la commande. Assurez-vous de que l'utilisateur de l'annonce a des droits sur le serveur de base de données. Si ce problème persiste, veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 929 — Impossible d'obtenir des résultats**

**Description :** Une erreur de lecture est survenue en essayant d'analyser les résultats de la bibliothèque bd. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 930 — Faute de RPC SQL**

**Description :** Un résultat du serveur SQL était attendu mais n'est pas trouvé. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 931 — Résultat SQL inconnu**

**Description :** Une erreur inconnue est survenue en recherchant les résultats de la bibliothèque bd. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 932 — Impossible de créer le re-routage SQL.**

**Description :** En essayant de faire une sauvegarde ou de restaurer, NovaNET n'a pas pu ouvrir le re-routage du transfert. Ceci est normal si le serveur a rejeté la commande DUMP ou LOAD (verser/charger). Si ce problème persiste, veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 933 — Faute de lecture de re-routage de transfert SQL**

**Description :** En lisant du re-routage de transfert, une erreur imprévue est survenue. Veuillez vérifier le fichier NNTRACE.TXT et signaler le problème au support technique.

**Erreur numéro 934 — Faute de lecture de re-routage de transfert SQL**

**Description :** En écrivant vers le re-routage de transfert, une erreur imprévue est survenue. Veuillez vérifier le fichier NNTRACE.TXT et signaler le problème au support technique.

**Erreur numéro 935 — Faute de fermeture de re-routage de transfert SQL**

**Description :** En essayant de fermer le re-routage après la restauration, les résultats retournés depuis le serveur SQL ont indiqué un problème avec la restauration. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 936 — Erreur Sync 1 SQL**

**Description :** En analysant le flux d'entrée de données pour la restauration, une erreur de synchronisation est survenue lors de la recherche de l'en-tête du flux. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 937 — Erreur Sync 2 SQL**

**Description :** En analysant le flux d'entrée de données pour la restauration, une erreur de synchronisation est survenue lors de la recherche de l'en-tête du flux. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 938 — Zone tampon SQL trop petite**

**Description :** En essayant d'accepter des données rentrantes pour la restauration, un en-tête a été trouvé qui indiquait que la donnée suivante est plus longue que les dimensions assignées à la zone de tampon de transfert SQL. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 939 — Base de données introuvable**

**Description :** En essayant de restaurer une transaction configurée sur le serveur SQL, celui-ci a indiqué que la base de données n'existe plus. Renommez la cible ou retournez à une sauvegarde pleine et restaurez toutes les transactions jusqu'au point sélectionné.

**Erreur numéro 950 — Impossible d'ouvrir le re-routage d'échange.**

**Description :** En essayant accéder au serveur d'échange, NovaNET n'a pas pu créer un re-routage nommé.

**Erreur numéro 951 — Erreur de lecture de re-routage d'échange imprévue**

**Description :** En lisant le re-routage Exchange, une erreur imprévue est survenue. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 952 — Erreur d'écriture de re-routage d'échange imprévue**

**Description :** En écrivant sur le re-routage Exchange, une erreur imprévue est survenue. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 953 — Erreur générale d'interface d'échange**

**Description :** Une erreur générale d'interface Exchange est survenue. Veuillez contacter le support technique pour signaler ce problème.

**Erreur numéro 1000 — Impossible d'envoyer au socket SMTP**

**Description :** Une erreur de communications est survenue en émettant au socket SMTP cible. Veuillez vérifier la configuration SMTP.

**Erreur numéro 1001 — Impossible de recevoir au socket SMTP**

**Description :** Une erreur de communications est survenue en recevant du socket SMTP cible. Veuillez vérifier la configuration SMTP.

**Erreur numéro 1002 — Impossible de connecter à l'hôte SMTP**

**Description :** Impossible de connecter à l'hôte SMTP cible. Veuillez vérifier la configuration SMTP.

**Erreur numéro 1003 — Impossible d'ouvrir socket vers l'hôte SMTP**

**Description :** Impossible d'ouvrir un socket vers l'hôte SMTP cible. Veuillez vérifier la configuration SMTP.

**Erreur numéro 1004 — Erreur SMTP imprévue.**

**Description :** Erreur SMTP imprévue. Veuillez contacter le support technique.

**Erreur numéro 1050 — Connecteurs de canaux épuisés.**

**Description :** Aucun connecteur de communication locale disponible. Fermez quelques applications et réessayez l'opération.

**Erreur numéro 1051 — Le serveur de canaux est inactif.**

**Description :** Le serveur de canaux principal est inactif pour l'instant Redémarrez le serveur de canaux sur local et réessayez l'opération.

**Erreur numéro 1052 — Impossible d'ouvrir un fichier router de canaux.**

**Description :** Une erreur est survenue en essayant d'ouvrir fichier du router de canaux. Une autre utilise probablement un fichier du même nom. Essayez cette opération plus tard.

**Erreur numéro 1053 — Impossible de router une vue du fichier du router de canaux.**

**Description :** Une erreur est survenue en essayant de router une du fichier du router de canaux. Essayez cette opération plus tard.

**Erreur numéro 1054 — Impossible de créer le mutex de canaux.**

**Description :** Une erreur est survenue en essayant d'ouvrir le fichier du router de canaux.

**Erreur numéro 1055 — Impossible de créer l'événement de service de canaux.**

**Description :** Une erreur est survenue en créant l'événement de.service pour le router de canaux.

**Erreur numéro 1056 — Impossible de créer l'événement canal complet.**

**Description :** Une erreur est survenue en créant l'événement de complétion pour le router de canaux.

**Erreur numéro 1057 — Gestionnaire de contrôle de service ouvert.**

**Description :** Impossible d'ouvrir le gestionnaire de contrôle de service. Ceci est exigé pour manipuler le service. Probablement, vous ne travaillez pas sous Windows NT ou vous n'avez pas assez de droits pour maintenir les services.

**Erreur numéro 1058 — Impossible de créer le service.**

**Description :** Impossible de créer le service. Probablement, le service existe déjà ou la base de données est verrouillée par un autre processus.

**Erreur numéro 1059 — Impossible d'ouvrir le service.**

**Description :** Impossible d'ouvrir le service. Probablement, le service n'existe pas ou la base de données de service est verrouillée par un autre processus.

**Erreur numéro 1060 — Impossible d'effacer le service.**

**Description :** Impossible d'effacer le service. Probablement, le service n'existe pas ou la base de données de service est verrouillée par un autre processus.

**Erreur numéro 1061 — Impossible de démarrer le service**

**Description :** Impossible de démarrer le service. Probablement, le service n'existe pas ou la base de données de service est verrouillée par un autre processus.

**Erreur numéro 1062 — Impossible d'ouvrir le registre**

**Description :** Impossible d'ouvrir le registre pour mettre à jour les clés de service. Vous n'avez probablement pas de droits pour mettre à jour le registre.

**Erreur numéro 1063 — Impossible de configurer la valeur du registre.**

**Description :** Impossible de configurer la valeur du registre dans la clé de service. Vous n'avez probablement pas de droits pour mettre à jour le registre.

**Erreur numéro 1064 — Impossible d'effacer la valeur du registre.**

**Description :** Impossible de supprimer la valeur du registre dans la clé de service. Vous n'avez probablement pas de droits pour mettre à jour le registre ou le service n'est pas installé.

**Erreur numéro 1065 — Impossible de demander la valeur du registre.**

**Description :** Impossible de demander la valeur du registre dans la clé de service. Vous n'avez probablement pas de droits pour mettre à jour le registre ou le service n'est pas installé.

**Erreur numéro 1066 — Impossible de créer le processus service.**

**Description :** Impossible de créer le processus service. Probablement, ceci est dû à que le programme de traitement de service manque. Assurez-vous de que le programme NNWINSVC.EXE se trouve dans le même répertoire que le programme NNWINSCM.EXE.

**Erreur numéro 1067 — Impossible d'ouvrir le mutex de système.**

**Description :** Impossible d'ouvrir le mutex de système qui est utilisé pour contrôler l'accès entre plusieurs instances de l'application chargée. Vous n'avez probablement pas assez de droits.

**Erreur numéro 1068 — Impossible d'ouvrir le mutex de sortie de service.**

**Description :** Impossible d'ouvrir le mutex de sortie de système qui est utilisé pour contrôler l'accès entre plusieurs instances de l'application chargée. Vous n'avez probablement pas assez de droits.

**Erreur numéro 1069 — Une application indépendante tourne déjà.**

**Description :** Une application indépendante de sauvegarde (l'administrateur) est déjà active ou le service est déjà actif. Le programme de service doit être la première instance exécutée.

**Erreur numéro 1070 — Le service n'est pas actif actuellement.**

**Description :** Le service n'est pas actif actuellement.

**Erreur numéro 1071 — Le service est déjà actif.**

**Description :** Le service est déjà actif.

**Erreur numéro 1072 — Impossible de configurer le statut de service.**

**Description :** Une erreur est survenue en essayant d'envoyer le statut de service au gestionnaire de contrôle de service.

**Erreur numéro 1073 — Impossible d'obtenir le nom de module.**

**Description :** Une erreur est survenue en essayant d'obtenir le nom et chemin absolu au programme de contrôle de service.

**Erreur numéro 1074 — Impossible d'annexer au gestionnaire de contrôle de service.**

**Description :** Une erreur est survenue en essayant de connecter au gestionnaire de contrôle de service local. Ceci est probablement dû à l'exécution du programme erroné Le programme NNWINSVC.EXE est utilisé pour activer le service, là où le programme NNWINSCM.EXE est utilisé pour gérer le service.

**Erreur numéro 1075 — La base de données est en réparation.**

**Description :** La base de données est en réparation à cause d'une réparation automatique de base de données ou initialisée manuellement à travers du fichier de configuration.

**Erreur numéro 1076 — La réparation de la base de données est terminée.**

**Description :** L'opération de la réparation de la base de données est terminée. Toutes les opérations pour la base de données peuvent maintenant continuer.

**Erreur numéro 1077 — Impossible de rechercher le statut de service.**

**Description :** Une erreur est survenue en essayant de demander le statut de service au gestionnaire de contrôle de service.

**Erreur numéro 1100 — Aucune clé disponible.**

**Description :** Aucune entrée depuis le clavier était disponible.

**Erreur numéro 1101 — L'élément n'est pas trouvé.**

**Description :** Un élément dans la liste n'a pas été trouvé.

**Erreur numéro 1102 — Impossible de trouver le champ.**

**Description :** Le champ indiqué n'a pas été trouvé sur le formulaire.

**Erreur numéro 1103 — Trop de champs.**

**Description :** Trop de champs ont été définis pour le formulaire.

**Erreur numéro 1104 — Trop d'options.**

**Description :** Trop d'options ont été définis pour le formulaire.

**Erreur numéro 1105 — Retour de la gestion de formulaire.**

**Description :** Ce code d'erreur est utilisé internement par le gestionnaire de formulaires.

**Erreur numéro 1106 — Mode vidéo mauvais.**

**Description :** Le mode vidéo qui a été détecté n'est actuellement pas supporté. Essayez de taper MODE C080 ou MODE MONO.

**Erreur numéro 1107 — Impossible de créer l'étiquette de ressources.**

**Description :** Une erreur survenue en essayant de créer l'étiquette de ressources pour l'écran.

**Erreur numéro 1108 — Impossible de créer écran direct.**

**Description :** Une erreur de survenue en essayant de créer le accès d'écran direct.

**Erreur numéro 1109 — Impossible de créer l'écran.**

**Description :** Une erreur est survenue en essayant de créer l'écran compatible.

**Erreur numéro 1110 — Pas de fenêtres.**

**Description :** Une fenêtre requise pour afficher une opération de formulaire ou de menu demandée n'a pas encore été créée.

**Erreur numéro 1154 — Impossible de charger le protocole.**

**Description :** Une erreur fatale est survenue en essayant de charger le pilote de protocole.

**Erreur numéro 1155 — Aucun progiciel optionnel installé.**

**Description :** Vous ne pouvez pas sélectionner un progiciel si aucun progiciel optionnel a été installé.

**Erreur numéro 1156 — NovaNET n'a pas été installé dans ce répertoire.**

**Description :** Le répertoire que vous avez sélectionné ne contient pas de version installée de NovaNET.

**Erreur numéro 1157 — Impossible de créer le répertoire de la base de données.**

**Description :** Une erreur est survenue en essayant de créer le répertoire pour la sauvegarde de la gestion de stockage des fichiers de la base de données. Assurez-vous de que le répertoire d'installation est valable et que vous avez créé des droits d'autorisation.

**Erreur numéro 1158 — Impossible de créer le répertoire.**

**Description :** En essayant de créer le répertoire %s vers lequel l'installation doit être faite, une erreur est survenue. Assurez-vous de que le répertoire que vous avez saisi est valable et que vous avez créé des droits d'autorisation.

**Erreur numéro 1159 — Impossible de supprimer le répertoire.**

**Description :** Une erreur est survenue en essayant de supprimer le répertoire %s. Ceci est probablement dû au fait que le répertoire est utilisé par un autre processus.

**Erreur numéro 1160 — Impossible d'installer le profil.**

**Description :** Le gestionnaire d'installation n'a pas pu ouvrir le fichier de contrôle d'installation %s.

**Erreur numéro 1161 — Impossible d'ouvrir NNCfg.ini.**

**Description :** Le gestionnaire d'installation n'a pas pu ouvrir le NNCfg.ini . Cette opération a échoué avec un code d'erreur %ld .

**Erreur numéro 1162 — Impossible d'ouvrir un contrôle de paquet.**

**Description :** Le gestionnaire d'installation n'a pas pu ouvrir le fichier de contrôle d'installation %s .

**Erreur numéro 1163 — Aucun paquet compatible trouvé.**

**Description :** En essayant d'installer un progiciel, aucun progiciel compatible avec votre système d'exploitation n'a été trouvé.

**Erreur numéro 1164 — Clé de licence incorrecte saisie.**

**Description :** Vous avez saisi une clé de licence incorrecte. Assurez-vous de que la clé de licence est celle qui correspond au produit ou option que vous essayez d'installer.

**Erreur numéro 1165 — Serveur de stockage double.**

**Description :** Il existe déjà un serveur de stockage avec le nom que vous avez saisi. Saisissez un autre nom unique.

**Erreur numéro 1166 — Vous devez activer le réseau.**

**Description :** La clé de licence saisie ne supporte pas la création de zone et aucun protocole de réseau est actuellement chargé ou sélectionné. Il faut charger et sélectionner un protocole de réseau ou utiliser une clé de licence différente, avant que l'installation puisse continuer.

**Erreur numéro 1167 — OS non supporté.**

**Description :** La clé de licence saisie ne supporte pas ce système d'exploitation. Veuillez entrer une autre clé de licence.

**Erreur numéro 1168 — Type de clé de licence incorrecte.**

**Description :** Ceci est un type de licence incorrect pour le progiciel que vous installez.

**Erreur numéro 1169 — Clé de licence invalide.**

**Description :** La clé de licence saisie est invalide. Veuillez vérifier le dos du boîtier de CD ou l'intérieur de la notice du CD pour y trouver la clé de licence appropriée.

**Erreur numéro 1170 — Aucun progiciel licencié a été installé.**

**Description :** En essayant de mettre à jour les clés de licence, aucun progiciel licencié installé a été trouvé.

**Erreur numéro 1171 — Il faut installer depuis le CD.**

**Description :** L'installation de NovaNET doit être exécutée depuis votre CD-ROM ou depuis une copie sur le disque dur local. Vous essayez d'installer NovaNET depuis une copie déjà installée.

**Erreur numéro 1172 — La version installée est trop vieille.**

**Description :** Ce progiciel exige qu'une version ultérieure de NovaNET soit installée sur votre système pour qu'il fonctionne correctement. Le progiciel exige %s, mais vous n'avez installé que %s. Assurez-vous de que vous avez installé la version correcte ainsi que tous les paquets de service exigés.

**Erreur numéro 1173 — Erreur dans la lecture du fichier source.**

**Description :** Une erreur (%ld) est survenue pendant la lecture du fichier source. Ceci est probablement dû à un mauvais support d'installation.

**Erreur numéro 1174 — Erreur dans l'écriture vers le fichier ciblé.**

**Description :** Une erreur (%ld)est survenue pendant l'écriture vers le fichier cible. Ceci est probablement dû à un disque plein.

**Erreur numéro 1175 — Impossible d'ouvrir le fichier source.**

**Description :** Une erreur (%ld)est survenue pendant l'ouverture du fichier source %s Vérifiez les supports d'installation et essayez d'exécuter l'opération à nouveau.

**Erreur numéro 1176 — Impossible de créer un fichier cible.**

**Description :** Une erreur (%ld)est survenue pendant la création du fichier source %s Vérifiez le répertoire cible et essayez d'exécuter l'opération à nouveau.

**Erreur numéro 1177 — Impossible d'obtenir l'interface COM.**

**Description :** Impossible d'obtenir l'indicateur d'interface vers l'objet COM. Ceci est exigé pour traiter avec le shell.

**Erreur numéro 1178 — Impossible d'initialiser COM.**

**Description :** Impossible d'initialiser l'interface COM pour réaliser la communication avec le shell.

**Erreur numéro 1179 — Impossible de connecter gestionnaire de programmes.**

**Description :** Une erreur imprévue est survenue pendant la connexion vers le gestionnaire de programme. Les icônes et groupes du programme ne seront pas ajoutés.

**Erreur numéro 1180 — Impossible de créer la chaîne de caractères DDE.**

**Description :** Impossible de créer la chaîne de caractères DDE qui doit être envoyée au gestionnaire de programme DDE de connexion.

**Erreur numéro 1181 — Impossible d'obtenir le dossier spécial du shell.**

**Description :** Impossible d'obtenir le dossier de bureau spécial du shell Ceci est probablement dû à un Explorateur corrompu. Réinitialisez l'ordinateur et essayez de le configurer.

**Erreur numéro 1182 — Impossible d'obtenir le chemin spécial du shell.**

**Description :** Impossible d'obtenir le chemin de bureau spécial du shell Ceci est probablement dû à un Explorateur corrompu. Réinitialisez l'ordinateur et essayez de le configurer.

**Erreur numéro 1183 — La transaction DDE a échoué.**

**Description :** La transaction DDE pour %s a échoué. Ceci signifie qu'un groupe de programmes ou un élément du programme n'a pas pu être ajouté ou enlevé.

**Erreur numéro 1184 — La clé de registre est invalide.**

**Description :** La clé de registre n'est pas une clé de racine valable. Vérifiez le fichier de contrôle d'installation.

**Erreur numéro 1185 — Impossible d'ouvrir la clé de registration.**

**Description :** Une erreur est survenue en essayant d'ouvrir la clé de registration %s\\%s.

**Erreur numéro 1186 — Impossible de créer la clé de registration.**

**Description :** Une erreur est survenue en essayant d'ouvrir la clé de registration %s\\%s\\%s.

**Erreur numéro 1187 — Impossible d'installer ou de supprimer.**

**Description :** Il semble que NovaNET a été installé sur votre système par quelqu'un d'autre. Cependant, vous n'avez pas assez de privilèges pour l'installer, le mettre à jour ou le supprimer. Contactez votre administrateur de système ou connectez-vous comme administrateur et recommencez le programme d'installation.

**Erreur numéro 1188 — Installation échouée.**

**Description :** L'installation du produit ou l'installation d'une option du produit a échoué. Veuillez essayer à nouveau l'opération. Si cette erreur persiste, veuillez contacter le support technique pour de l'assistance.

**Erreur numéro 1189 — Impossible d'exécuter.**

**Description :** Impossible d'exécuter la commande suivante %s Assurez-vous de que la commande est valide et que le fichier de programme existe.

**Erreur numéro 1200 — Document de licence invalide.**

**Description :** Le document de licence dans NNCfg.ini est incorrect. Veuillez contacter le support technique pour obtenir le document de licence correcte pour votre logiciel.

**Erreur numéro 1201 — Serveur de base de données invalide.**

**Description :** Ce type d'ordinateur n'est pas licencié pour fonctionner comme serveur de base de données de NovaNET. Vérifiez votre licence NovaNET pour déterminer quels types de systèmes d'exploitation peuvent être utilisés pour le serveur de base de données.

**Erreur numéro 1202 — Serveur de dispositif invalide.**

**Description :** Ce type d'ordinateur n'est pas licencié pour fonctionner comme serveur de dispositif de NovaNET. Vérifiez votre licence NovaNET pour déterminer quels types de systèmes d'exploitation peuvent être utilisés pour les dispositifs.

**Erreur numéro 1203 — Serveur de flux de données invalide.**

**Description :** Ce type d'ordinateur n'est pas licencié pour fonctionner comme serveur de données de NovaNET. Ceci signifie que vous ne pouvez faire des sauvegardes ni restaurer ce type d'ordinateur. Vérifiez votre licence NovaNET pour déterminer quels types de systèmes d'exploitation peuvent être utilisés pour les flux de données.

**Erreur numéro 1204 — Licence de site excédée.**

**Description :** Vous avez excédé le nombre de licences que vous avez obtenu avec votre accord de licence. Veuillez contacter votre revendeur pour des clés de licence d'authenticité additionnelles.

**Erreur numéro 1205 — Le type de client n'est pas supporté.**

**Description :** Le client que vous utilisez n'est pas supporté par la licence que vous utilisez. Veuillez contacter votre vendeur pour une mise à niveau.

**Erreur numéro 1206 — Comptage de serveur excédé.**

**Description :** Le nombre maximum de serveur admis pour s'annexer au serveur de base de données a été excédé. Veuillez contacter votre vendeur pour une mise à niveau.

**Erreur numéro 1207 — Comptage de client excédé.**

**Description :** Le nombre maximum de clients admis pour s'annexer au serveur de base de données a été excédé. Veuillez contacter votre vendeur pour une mise à niveau.

**Erreur numéro 1208 — Niveau d'utilisateurs de serveur excédé.**

**Description :** Le niveau d'utilisateurs du serveur a excédé le nombre permis par la licence NovaNET que vous utilisez. Veuillez contacter votre vendeur pour une mise à niveau.

**Erreur numéro 1209 — Pas de support de réseau.**

**Description :** Votre licence n'inclut pas de support de réseau. Veuillez contacter votre vendeur pour une mise à niveau.

**Erreur numéro 1210 — Pas de support chargeur.**

**Description :** Votre licence n'inclut pas de support auto-chargeur. Veuillez contacter votre vendeur pour une mise à niveau.

**Erreur numéro 1211 — Pas de support avancé de chargeur.**

**Description :** Votre licence n'inclut pas de support avancé de auto-chargeur. Cet auto-chargeur exige le paquet de support avancé pour auto-chargeurs. Veuillez contacter votre vendeur pour une mise à niveau.

**Erreur numéro 1212 — Licence dupliquée.**

**Description :** Un ordinateur avec un document de licence dupliqué a été trouvé. "Veuillez contacter votre revendeur pour acheter une copie additionnelle de NovaNET.



**Erreur numéro 1213 — Licence expirée.**

**Description :** Votre licence d'évaluation est expirée. Veuillez contacter votre revendeur pour acheter une nouvelle licence pour pouvoir continuer l'opération.

**Erreur numéro 1300 — TapeAlert - Avertissement - Lecture.**

**Description :** Le lecteur de bandes a des problèmes de lecture de données. Aucune donnée n'a été perdue, mais une diminution des performances de la bande est survenue.

**Erreur numéro 1301 — TapeAlert - Avertissement - Lecture.**

**Description :** Le lecteur de bandes a des problèmes de d'écriture de données. Aucune donnée n'a été perdue, mais une diminution de la capacité de la bande est survenue.

**Erreur numéro 1302 — TapeAlert - Avertissement - Erreur dur.**

**Description :** L'opération a été arrêtée car une erreur est survenue en lisant ou en écrivant des données, que le lecteur ne peut pas corriger.

**Erreur numéro 1303 — TapeAlert - Critique - Supports**

**Description :** Vos données sont en danger :

1. Copiez toutes les données dont vous avez besoin sur cette bande.
2. N'utilisez plus cette bande.
3. Redémarrez l'opération avec une bande différente.

**Erreur numéro 1304 — TapeAlert - Critique - Erreur de lecture.**

**Description :** La bande est endommagée ou le lecteur est en panne. Appelez la ligne d'aide du fournisseur du lecteur.

**Erreur numéro 1305 — TapeAlert - Critique - Erreur d'écriture.**

**Description :** La bande provient d'une mauvaise série ou le lecteur est en panne.

1. Utilisez une bonne bande pour essayer le lecteur.
2. Si le problème persiste, appelez la ligne d'aide du fournisseur du lecteur.

**Erreur numéro 1306 — TapeAlert - Avertissement - Vie des supports.**

**Description :** La cartouche de bandes a atteint la fin de sa vie utile calculée :

1. Copiez toutes les données dont vous avez besoin sur une autre bande.
2. Éliminez la vieille bande.

**Erreur numéro 1307 — TapeAlert - Avertissement - Support n'est pas de qualité pour données.**

**Description :** La cartouche de bandes n'a pas la qualité requise pour y stocker des données. Toute donnée que vous y sauvegardez est en danger. Remplacez la cartouche de bandes par une cartouche ayant la qualité requise pour y stocker des données.

**Erreur numéro 1308 — TapeAlert - Critique - Protection d'écriture.**

**Description :** Vous essayez d'écrire sur une bande protégée à l'écriture. Retirez la protection à l'écriture ou utilisez une autre bande.

**Erreur numéro 1309 — TapeAlert - Information - Pas d'éjection.**

**Description :** Vous ne pouvez pas éjecter la cartouche car le lecteur de bandes est utilisé. Attendez que l'opération soit terminée avant d'éjecter la cartouche.

**Erreur numéro 1310 — TapeAlert - Information - Nettoyage de supports.**

**Description :** La bande dans le lecteur est une bande de nettoyage. Si vous souhaitez effectuer une sauvegarde ou une restauration, insérez une bande de qualité requise pour la sauvegarde de données.

**Erreur numéro 1311 — TapeAlert - Information - Format non supporté.**

**Description :** Vous avez essayé de charger une cartouche d'un type qui n'est pas supporté par ce lecteur.

**Erreur numéro 1312 — TapeAlert - Critique - Bande coupée récupérable.**

**Description :** L'opération a échouée car la bande dans le lecteur s'est coupée :

1. Eliminez la vieille bande.
2. Redémarrez l'opération avec une bande différente.

**Erreur numéro 1313 — TapeAlert - Critique - Bande coupée irrécupérable.**

**Description :** L'opération a échouée car la bande dans le lecteur s'est coupée :

1. N'essayez pas d'extraire la cartouche de bandes.
2. Appelez la ligne d'aide du fournisseur du lecteur.

**Erreur numéro 1314 — TapeAlert - Avertissement - Echec de puce de mémoire de cartouche.**

**Description :** La mémoire de la cartouche a échouée, ce qui réduit la performance. N'utilisez plus cette cartouche pour de nouvelles opérations de sauvegarde.

**Erreur numéro 1315 — TapeAlert - Critique - Ejection forcée.**

**Description :** L'opération a échouée car la cartouche de bandes a été éjectée manuellement lorsque le lecteur écrivait ou lisait activement.

**Erreur numéro 1316 — TapeAlert - Avertissement - Format lecture seule.**

**Description :** Vous avez essayé de charger une cartouche d'un type qui est de lecture seule dans ce lecteur. La cartouche apparaîtra comme protégée à l'écriture.

**Erreur numéro 1317 — TapeAlert - Avertissement - Répertoire de bandes corrompu.**

**Description :** Le répertoire sur la cartouche a été corrompu. Les performances de recherche de fichier seront dégradées.

**Erreur numéro 1318 — TapeAlert - Information - Approche de limite de vie utile des supports.**

**Description :** La cartouche de bandes approche de la fin de sa vie utile calculée. Il est recommandé que vous :

1. Utilisez une autre cartouche de bandes pour votre prochaine sauvegarde.
2. Stockez cette cartouche de bandes dans un endroit sécurisé dans le cas où vous devriez restaurer des données depuis celle-ci.

**Erreur numéro 1319 — TapeAlert - Critique - Nettoyez maintenant.**

**Description :** Le lecteur de bandes doit être nettoyé :

1. Si l'opération s'est arrêtée, éjectez la bande et nettoyez le lecteur.
2. Si l'opération ne s'est pas arrêtée, attendez la fin et nettoyez ensuite le lecteur.
3. Vérifiez le manuel de l'utilisateur du lecteur pour des instructions de nettoyage spécifiques.

**Erreur numéro 1320 — TapeAlert - Avertissement - Nettoyage périodique.**

**Description :** Le lecteur de bandes doit subir un nettoyage de routine:

1. Attendez que l'opération en cours se termine.
2. Utilisez ensuite une cartouche de nettoyage.
3. Vérifiez le manuel de l'utilisateur du lecteur pour des instructions de nettoyage spécifiques.

**Erreur numéro 1321 — TapeAlert - Critique - Supports de nettoyage échus.**

**Description :** La cartouche utilisée la dernière fois dans le lecteur est usée :

1. Eliminez la cartouche de nettoyage usée.
2. Attendez que l'opération en cours se termine.
3. Utilisez ensuite une cartouche de nettoyage neuve.

**Erreur numéro 1322 — TapeAlert - Critique - Supports de nettoyage invalides.**

**Description :** La cartouche utilisée la dernière fois dans le lecteur est invalide :

- "1. N'utilisez plus cette cartouche de nettoyage dans ce lecteur.
- "2. Attendez que l'opération en cours se termine.

"3. Utilisez ensuite une cartouche de nettoyage valide.

**Erreur numéro 1323 — TapeAlert - Avertissement - Rétension nécessaire.**

**Description :** Le lecteur de bandes a demandé une opération de rétension.

**Erreur numéro 1324 — TapeAlert - Avertissement - Erreur d'interface port-double.**

**Description :** Un port d'interface redondant sur le lecteur de bandes a échoué.

**Erreur numéro 1325 — TapeAlert - Avertissement - Echec de ventilateur.**

**Description :** Un ventilateur du lecteur de bandes a échoué.

**Erreur numéro 1326 — TapeAlert - Avertissement - Alimentation.**

**Description :** Une alimentation redondante dans le conteneur du lecteur de bandes a échoué. Vérifiez le manuel de l'utilisateur du conteneur pour des instructions sur le remplacement de l'alimentation défectueuse.

**Erreur numéro 1327 — TapeAlert - Avertissement - Consommation.**

**Description :** La consommation électrique du lecteur de bandes excède la plage spécifiée.

**Erreur numéro 1328 — TapeAlert - Avertissement - Maintenance du lecteur.**

**Description :** Une maintenance préventive du lecteur est nécessaire. Vérifiez le manuel de l'utilisateur du lecteur de bandes pour des tâches de maintenance préventive spécifiques au dispositif ou appelez la ligne d'aide du fournisseur du lecteur de bandes.

**Erreur numéro 1329 — TapeAlert - Critique - Matériel A.**

**Description :** Le lecteur de bandes a un panne matérielle.

1. Ejectez la bande ou cartouche.
2. Remettez à zéro le lecteur.
3. Redémarrez l'opération."

**Erreur numéro 1330 — TapeAlert - Critique - Matériel B.**

**Description :** Le lecteur de bandes a un panne matérielle.

1. Eteignez et rallumez le lecteur de bandes.
2. Redémarrez l'opération.
3. Si le problème persiste, appelez la ligne d'aide du fournisseur du lecteur.
4. Vérifiez le manuel de l'utilisateur du lecteur de bandes pour des instructions spécifiques au dispositif sur comment éteindre et allumer le dispositif.

**Erreur numéro 1331 — TapeAlert - Avertissement - Interface.**

**Description :** Le lecteur de bandes a un problème avec l'interface de l'hôte:

1. Vérifiez les câbles et les connexions.
2. Redémarrez l'opération.

**Erreur numéro 1332 — TapeAlert - Critique - Ejectez supports.**

**Description :** L'opération a échoué :

1. Ejectez la bande ou cartouche.
2. Insérez à nouveau la bande ou cartouche.
3. Redémarrez l'opération.

**Erreur numéro 1333 — TapeAlert - Avertissement - Echec de téléchargement.**

**Description :** Le téléchargement du microprogramme a échoué car vous avez essayé d'utiliser un microprogramme erroné pour ce lecteur de bandes. Obtenez le microprogramme correct et essayez à nouveau.

**Erreur numéro 1334 — TapeAlert - Avertissement - Humidité du lecteur.**

**Description :** Les conditions ambiantes dans le lecteur de bandes excèdent les spécifications d'humidité.

**Erreur numéro 1335 — TapeAlert - Avertissement - Température du lecteur.**

**Description :** Les conditions ambiantes dans le lecteur de bandes excèdent les spécifications de température.

**Erreur numéro 1336 — TapeAlert - Avertissement - Tension du lecteur.**

**Description :** La tension électrique fournie au lecteur excède les spécifications.

**Erreur numéro 1337 — TapeAlert - Critique - Erreur prédictive.**

**Description :** Un échec matériel du lecteur de bandes est prédite. Appelez la ligne d'aide du fournisseur du lecteur.

**Erreur numéro 1338 — TapeAlert - Avertissement - Diagnostics requis.**

**Description :** Le lecteur de bandes pourrait avoir une panne matérielle. Exécutez les diagnostics étendus pour vérifier et diagnostiquer le problème. Vérifiez le manuel de l'utilisateur du lecteur de bandes pour des instructions spécifiques au dispositif sur l'exécution de tests de diagnostics étendus et l'obtention des données de diagnostics.

**Erreur numéro 1339 — TapeAlert - Critique - Matériel chargeur A.**

**Description :** Le mécanisme chargeur a des difficultés de communication avec le lecteur de bandes :

1. Eteignez et rallumez le chargeur automatique.
2. Redémarrez l'opération.
3. Si le problème persiste, appelez la ligne d'aide du fournisseur du lecteur.

**Erreur numéro 1340 — TapeAlert - Critique - Bande perdue dans chargeur.**

**Description :** Une bande a été laissée dans le chargeur automatique par une panne matérielle préalable :

1. Insérez une cartouche vide pour effacer l'erreur.
2. Si l'erreur ne s'efface pas, éteignez et rallumez le chargeur automatique.
3. Si le problème persiste, appelez la ligne d'aide du fournisseur du lecteur.

**Erreur numéro 1341 — TapeAlert - Critique - Matériel chargeur B.**

**Description :** Il y a un problème avec le mécanisme du chargeur automatique.

**Erreur numéro 1342 — TapeAlert - Critique - Porte chargeur.**

**Description :** L'opération a échoué car la porte du chargeur automatique est ouverte :

1. Retirez toute obstruction de la porte du chargeur automatique.
2. Ejectez la cartouche et essayez à nouveau.
3. Si l'erreur ne s'efface pas, éteignez et rallumez le chargeur automatique.
4. Si le problème persiste, appelez la ligne d'aide du fournisseur du lecteur.

**Erreur numéro 1343 — TapeAlert - Critique - Matériel chargeur C.**

**Description :** Le chargeur automatique a un panne matérielle :

1. Eteignez et rallumez le chargeur automatique.
2. Redémarrez l'opération.
3. Si le problème persiste, appelez la ligne d'aide du fournisseur du lecteur.
4. Vérifiez le manuel de l'utilisateur du chargeur automatique pour des instructions spécifiques au dispositif sur comment éteindre et allumer le dispositif.

**Erreur numéro 1344 — TapeAlert - Critique - Cartouche chargeur.**

**Description :** Le chargeur automatique ne peut pas fonctionner sans cartouche :

1. Insérez la cartouche dans le chargeur automatique.
2. Redémarrez l'opération.

**Erreur numéro 1345 — TapeAlert - Avertissement - Erreur prédictive du chargeur.**

**Description :** Un échec matériel du mécanisme du chargeur est prédite. Appelez la ligne d'aide du fournisseur du lecteur.

**Erreur numéro 1349 — TapeAlert - Avertissement - Statistiques perdues.**

**Description :** Les statistiques des supports ont été perdues il y a un certain temps.

**Erreur numéro 1350 — TapeAlert - Avertissement - Répertoire de bandes invalide à la décharge.**

**Description :** Le répertoire de bandes sur la cartouche de bandes qui vient d'être déchargée a été corrompu.

**Erreur numéro 1351 — TapeAlert - Critique - Erreur d'écriture de zone de système de bandes.**

**Description :** La bande qui vient d'être déchargée n'a pas pu écrire correctement sa zone de système :

1. Copiez les données sur une autre cartouche.
2. Eliminez la vieille cartouche.

**Erreur numéro 1352 — TapeAlert - Critique - Erreur de lecture de zone de système de bandes.**

**Description :** La zone de système de bandes n'a pas pu être lue correctement au moment du chargement :

1. Copiez les données sur une autre cartouche.
2. Eliminez la vieille cartouche.

**Erreur numéro 1353 — TapeAlert - Critique - Pas de commencement de données.**

**Description :** Le commencement des données n'a pas pu être trouvé sur la bande :

1. Verifiez si vous utilisez une bande de format correct.
2. Eliminez la bande ou renvoyez-la à votre fournisseur.

**Erreur numéro 1400 — TapeAlert - Critique - Matériel librairie A.**

**Description :** Le mécanisme de librairie a des difficultés de communication avec le lecteur :

1. Eteignez et rallumez la librairie.
2. Redémarrez l'opération.
3. Si le problème persiste, appelez la ligne d'aide du fournisseur de la librairie.

**Erreur numéro 1401 — TapeAlert - Avertissement - Matériel librairie B.**

**Description :** Il y a un problème avec le mécanisme de la librairie Si le problème persiste, appelez la ligne d'aide du fournisseur de la librairie.

**Erreur numéro 1402 — TapeAlert - Critique - Matériel librairie C.**

**Description :** La librairie a un panne matérielle :

1. Remettez à zéro la librairie.
2. Redémarrez l'opération. Vérifiez le manuel de l'utilisateur de la librairie pour des instructions spécifiques au dispositif sur comment remettre à zéro le "dispositif."

**Erreur numéro 1403 — TapeAlert - Critical - Library Hardware D.**

**Description :** La librairie a un panne matérielle :

1. Eteignez et rallumez la librairie.
2. Redémarrez l'opération.
3. Si le problème persiste, appelez la ligne d'aide du fournisseur de la librairie.
4. Vérifiez le manuel de l'utilisateur de la librairie pour des instructions spécifiques au dispositif sur comment éteindre et allumer le dispositif.

**Erreur numéro 1404 — TapeAlert - Avertissement - Diagnostics de librairie requis.**

**Description :** Le mécanisme de la librairie pourrait avoir une panne matérielle. Exécutez les diagnostics étendus pour vérifier et diagnostiquer le problème. Vérifiez le manuel de l'utilisateur de la librairie pour des instructions spécifiques au dispositif sur l'exécution de tests de diagnostics étendus.

**Erreur numéro 1405 — TapeAlert - Critique - Interface librairie.**

**Description :** La librairie a un problème avec l'interface de l'hôte :

1. Vérifiez les câbles et les connexions.
2. Redémarrez l'opération.

**Erreur numéro 1406 — TapeAlert - Avertissement - Erreur prédictive de la librairie.**

**Description :** Un échec matériel de la librairie est prédite. Appelez la ligne d'aide du fournisseur de la librairie.

**Erreur numéro 1407 — TapeAlert - Avertissement - Maintenance de la librairie.**

**Description :** Une maintenance préventive de la librairie est nécessaire. Vérifiez le manuel de l'utilisateur de la librairie pour des tâches de maintenance préventive spécifiques au dispositif ou appelez la ligne d'aide du fournisseur de la librairie.

**Erreur numéro 1408 — TapeAlert - Critique - Limites d'humidité de la librairie.**

**Description :** Les conditions ambiantes dans la librairie excèdent les spécifications d'humidité.

**Erreur numéro 1409 — TapeAlert - Critique - Limites de température de la librairie.**

**Description :** Les conditions ambiantes dans la librairie excèdent les spécifications de température.

**Erreur numéro 1410 — TapeAlert - Critique - Limites de tension de la librairie.**

**Description :** La tension électrique fournie à la librairie excède les spécifications. Il y a un problème potentiel avec l'alimentation ou une panne d'une alimentation redondante.

**Erreur numéro 1411 — TapeAlert - Critique - Bande perdue dans librairie.**

**Description :** Une bande a été laissée dans un lecteur dans la librairie par une panne matérielle préalable :

1. Insérez une cartouche vide pour effacer l'erreur.
2. Si l'erreur ne s'efface pas, éteignez et rallumez la librairie.
3. Si le problème persiste, appelez la ligne d'aide du fournisseur de la librairie.

**Erreur numéro 1412 — TapeAlert - Avertissement - Nouvel essai de choix de librairie.**

**Description :** Il y a un problème potentiel avec un lecteur qui éjecte les cartouches trop tôt ou pendant que le mécanisme de la librairie choisit une cartouche d'une rainure.

1. Il ne faut pas intervenir en ce moment.
2. Si le problème persiste, appelez la ligne d'aide du fournisseur de la librairie.

**Erreur numéro 1413 — TapeAlert - Avertissement - Nouvel essai de placement de librairie.**

**Description :** Il y a un problème avec le mécanisme de la librairie en plaçant une cartouche dans une rainure.

1. Il ne faut pas intervenir en ce moment.
2. Si le problème persiste, appelez la ligne d'aide du fournisseur de la librairie.

**Erreur numéro 1414 — TapeAlert - Avertissement - Nouvel essai de chargement de librairie.**

**Description :** Il y a un problème potentiel avec un lecteur ou avec le mécanisme de la librairie en chargeant des cartouches, ou une cartouche incompatible.

**Erreur numéro 1415 — TapeAlert - Critique - Porte de la librairie.**

**Description :** L'opération a échoué car la porte de la librairie est ouverte :

1. Retirez toute obstruction de la porte de la librairie.
2. Fermez la porte de la librairie.
3. Si le problème persiste, appelez la ligne d'aide du fournisseur de la librairie.

**Erreur numéro 1416 — TapeAlert - Critique - Porte de la librairie.**

**Description :** Il y a un problème mécanique avec la rainure d'importation/exportation de courrier de la librairie.

**Erreur numéro 1417 — TapeAlert - Critique - Cartouche de librairie.**

**Description :** La librairie ne peut pas fonctionner sans cartouche.

1. Insérez la cartouche dans la librairie.
2. Redémarrez l'opération.

**Erreur numéro 1418 — TapeAlert - Avertissement - Sécurité de la librairie.**

**Description :** La sécurité de la librairie a été compromise.

**Erreur numéro 1419 — TapeAlert - Avertissement - Mode de sécurité de la librairie.**

**Description :** Le mode de sécurité de la librairie a été modifié. La librairie a été placée en mode sécurisé ou la librairie a quitté le mode sécurisé. Ceci est destiné uniquement à des fins informatives. Aucune action n'est requise.

**Erreur numéro 1420 — TapeAlert - Information - Profil de la librairie.**

**Description :** La librairie a été placée hors ligne à la main et n'est pas utilisable.

**Erreur numéro 1421 — TapeAlert - Information - Lecteur de la librairie hors ligne.**

**Description :** Un lecteur dans la librairie a été mis hors ligne. Ceci est destiné uniquement à des fins informatives. Aucune action n'est requise.

**Erreur numéro 1422 — TapeAlert - Avertissement - Nouvel essai de balayage de librairie.**

**Description :** Il y a un problème potentiel avec l'étiquette de code de barres ou avec le matériel du scanner dans le mécanisme de la librairie.

1. Il ne faut pas intervenir en ce moment.
2. Si le problème persiste, appelez la ligne d'aide du fournisseur de la librairie.

**Erreur numéro 1423 — TapeAlert - Critique - Inventaire de librairie.**

**Description :** La librairie a détecté une inconsistance dans son inventaire.

1. Renouvelez l'inventaire de la librairie pour corriger cette inconsistance.
2. Redémarrez l'opération.
3. Vérifiez le manuel de l'utilisateur de l'application ou du matériel pour des instructions spécifiques sur le renouvellement de l'inventaire de la librairie.

**Erreur numéro 1424 — TapeAlert - Avertissement - Opération illégale de librairie.**

**Description :** Une opération de librairie, invalide pour l'instant, a été essayée.

**Erreur numéro 1425 — TapeAlert - Avertissement - Erreur d'interface port-double.**

**Description :** Un port d'interface redondant sur la librairie a échoué.

**Erreur numéro 1426 — TapeAlert - Avertissement - Echec de ventilateur.**

**Description :** Un ventilateur de la librairie a échoué.

**Erreur numéro 1427 — TapeAlert - Avertissement - Alimentation.**

**Description :** Une alimentation redondante dans la librairie a échoué. Vérifiez le manuel de l'utilisateur de la librairie pour des instructions sur le remplacement de l'alimentation défectueuse.

**Erreur numéro 1428 — TapeAlert - Avertissement - Consommation.**

**Description :** La consommation électrique de la librairie excède la plage spécifiée.

**Erreur numéro 1429 — TapeAlert - Critique - Panne du mécanisme de transfert.**

**Description :** Une panne est survenue dans le mécanisme de transfert des cartouches entre deux modules de la librairie.

**Erreur numéro 1430 — TapeAlert - Critique - Cartouche dans le mécanisme de transfert.**

**Description :** Une bande a été laissée dans le mécanisme de transfert de la librairie par une panne matérielle préalable. Vérifiez le manuel de l'utilisateur de la librairie pour des instructions sur la solution de ce problème.

**Erreur numéro 1431 — TapeAlert - Information - Etiquettes de code de barres illisibles.**

**Description :** La librairie n'a pas pu lire le code de barres sur une cartouche.

**Erreur numéro 1500 — Impossible d'énumérer les modules.**

**Description :** Le gestionnaire de récupération de désastres est incapable d'énumérer les modules chargés pour déterminer quels modules doivent être inclus dans les progiciels de récupération.

**Erreur numéro 1501 — Trop de modules.**

**Description :** Le gestionnaire de récupération de désastres a déterminé que trop de modules sont requis pour supporter le processus de récupération. Essayez de télécharger quelques modules inutilisés sur le serveur.

**Erreur numéro 1502 — Fichier NCF introuvable.**

**Description :** Le fichier STARTUP.NCF ou le fichier ATOEXEC.NCF n'a pas pu être trouvé. Ce fichier est nécessaire pour que le gestionnaire de récupération de désastres détermine quels modules doivent être utilisés dans le processus de récupération.

**Erreur numéro 1503 — Fichier PCK invalide.**

**Description :** Une erreur a été découverte dans le fichier même, lors de l'essai de décompression du progiciel. Ceci est probablement dû à une mauvaise disquette ou à une mauvaise bande. Veuillez essayer l'opération à nouveau avec un autre jeu de supports.

**Erreur numéro 1504 — Créer répertoires temporaire.**

**Description :** Le gestionnaire de récupération n'a pas pu créer le répertoire temporaire de récupération sur le volume de démarrage ciblé.

**Erreur numéro 1505 — DOS inconnu.**

**Description :** Le DOS que vous utilisez n'est pas supporté ou inconnu. Vous devez utiliser MS-DOS, DR-DOS ou PC-DOS.

**Erreur numéro 1506 — Erreur de lecture de partition.**

**Description :** Une erreur de lecture est survenue en essayant de lire la partition fraîchement créée.

**Erreur numéro 1507 — Erreur d'écriture de partition.**

**Description :** Une erreur d'écriture est survenue en essayant d'écrire sur la partition fraîchement créée.

**Erreur numéro 1508 — Paramètres de recherche lecteur.**

**Description :** Le gestionnaire d'installation n'a pas pu trouver les paramètres du lecteur actuel. Ceci est nécessaire afin de pouvoir configurer correctement les nouvelles partitions.

**Erreur numéro 1509 — Partition trop petite.**

**Description :** La taille spécifiée de la partition est trop petite. La partition la plus petite que vous pouvez utiliser est de 4Mo ou un cylindre de disque (le plus petit des deux).

**Erreur numéro 1510 — Disque plein.**

**Description :** En essayant d'écrire vers la partition fraîchement créée, le gestionnaire de disques a déterminé que le disque était plein.



**Erreur numéro 1511 — Plus de traitements.**

**Description :** En essayant d'ouvrir ou de créer un fichier, le gestionnaire de disque n'a plus trouvé de traitements.

**Erreur numéro 1512 — Traitement invalide.**

**Description :** En essayant de lire ou d'écrire sur le disque, le gestionnaire de disques a reçu un traitement de fichier invalide.

**Erreur numéro 1513 — Fin des données.**

**Description :** En essayant de lire un fichier, le gestionnaire de disque a déterminé que la fin du fichier a été atteinte.

**Erreur numéro 1514 — Le fichier existe déjà.**

**Description :** En essayant de créer un nouveau fichier, le gestionnaire de disque a déterminé que le fichier existe déjà.

**Erreur numéro 1515 — Impossible de trouver le fichier.**

**Description :** En essayant d'ouvrir un fichier, le gestionnaire de disque a déterminé que le fichier n'existe pas.

**Erreur numéro 1516 — Racine pleine.**

**Description :** En essayant de créer un fichier, le répertoire racine a été rempli.

**Erreur numéro 1517 — Le chemin n'est pas absolu.**

**Description :** Le gestionnaire de disque ne supporte que les chemins absolus.

**Erreur numéro 1518 — Répertoire introuvable.**

**Description :** Le répertoire spécifié dans un nom ou chemin de fichier n'a pas pu être trouvé.

**Erreur numéro 1519 — Trop de secteurs.**

**Description :** En essayant de lire ou d'écrire sur le disque, le gestionnaire de disques a été sommé de transférer plus de secteurs que ne peuvent être transférés en un seul appel.

**Erreur numéro 1520 — Pas de nom d'hôte.**

**Description :** Le fichier DrMgr.Ini ne contient pas le nom de l'hôte du système qui est récupéré.

**Erreur numéro 1521 — La récupération de désastres n'est pas chargée.**

**Description :** Les modules de récupération de désastres ne sont pas chargés pour l'instant. Il se peut que vous deviez les installer à nouveau.

**Erreur numéro 1522 — Redémarrez.**

**Description :** Le gestionnaire de récupération de désastres nécessite que le système soit redémarré afin de pouvoir continuer.

**Erreur numéro 1523 — Echec de chercher/configurer les informations serveur.**

**Description :** Une erreur irrécupérable est survenue lors de l'essai de rechercher ou de configurer les informations de serveur. Les informations serveur contiennent des informations sur la configuration des lecteurs de disques, les structures, registres, etc. Essayez à nouveau l'opération et si cette erreur persiste, veuillez contacter votre support technique. Pour trouver la cause exacte de l'erreur, veuillez consulter le fichier NNTrace.Txt dans le répertoire principal de NovaNET.

**Erreur numéro 1524 — Pas de DOS.**

**Description :** DOS a été supprimé de la mémoire à cet instant. Afin de pouvoir supporter la récupération de désastres, le DOS doit être présent puisque une sauvegarde des lecteurs de DOS est nécessaire. Supprimez la ligne REMOVE DOS de votre fichier AUTOEXEC.NCF et redémarrez votre serveur.

**Erreur numéro 1525 — Information de serveur invalide.**

**Description :** L'information donnée pour récupérer la configuration critique du serveur est invalide.

**Erreur numéro 1526 — Information de serveur obsolète.**

**Description :** L'information donnée pour récupérer la configuration critique du serveur est obsolète et exige une version du gestionnaire de récupération de désastres différente.